

ACDSee Pro 2

Guide de l'utilisateur

Table des matières

Bienvenue dans ACDSee	12
Où commencer.....	12
Mode Gérer	13
Survol du mode Gérer.....	13
ACDSee Online.....	13
ACDSee Online.....	13
Créer des dossiers en ligne.....	13
Pour créer un dossier.....	14
Préférences relatives à ACDSee Online.....	14
Préférences relatives à ACDSee Online.....	15
Rendre des dossiers privés ou publics.....	15
Pour rendre un dossier ACDSee Online public.....	15
Pour rendre un dossier ACDSee Online privé.....	15
Pour modifier les paramètres de protection d'un dossier à l'aide de la barre de menu.....	15
Partager des dossiers en ligne.....	16
Pour partager un dossier ACDSee Online.....	16
Télécharger des fichiers.....	16
Pour télécharger des dossiers ou des fichiers vers votre compte Online.....	16
Pour télécharger des dossiers ou des fichiers à partir de votre compte Online.....	16
Opérations par lot.....	16
Survol de l'outil Lot.....	16
Qu'est-ce qu'une action ?.....	17
ACDSee reconnaît les actions suivantes :.....	17
Qu'est-ce qu'un pré réglage ?.....	17
Comment utiliser l'outil Lot.....	17
Pour créer un flux de production personnalisé.....	17
Fixer une date-heure par lot.....	18
Pour fixer une date-heure par lot.....	18
Copier des fichiers par lot.....	18
Pour copier un groupe d'images.....	18
Déplacer des fichiers par lot.....	19
Pour utiliser l'outil Déplacer par lot.....	19
Préréglages de développement par lot.....	19
Pour appliquer un pré réglage de développement par lot.....	20
Enregistrer des opérations par lot sous forme de pré réglages.....	20
Pour enregistrer un flux de production personnalisé sous forme de pré réglage.....	20
Convertir plusieurs images vers un autre format.....	20
Pour convertir plusieurs images vers un autre format.....	20
Éditer les métadonnées.....	21

Pour ajouter ou modifier les métadonnées d'un groupe de fichiers.....	21
Gérer les préréglages par lot.....	22
Comment modifier des préréglages.....	22
Pour modifier un préréglage.....	22
Comment supprimer des préréglages.....	22
Pour supprimer un préréglage.....	22
Comment importer et exporter des préréglages.....	22
Pour importer ou exporter un préréglage, effectuez l'une des opérations suivantes :.....	22
Options de redimensionnement en pixels et action résultante.....	23
Renommer plusieurs fichiers.....	25
Flux de production par lot : Renommer plusieurs fichiers.....	25
Pour renommer un lot de fichiers.....	25
Redimensionner plusieurs images.....	27
Pour redimensionner plusieurs images.....	27
Parcourir.....	28
Parcourir les fichiers sur un appareil photo.....	28
Pour faire glisser et déposer des photos d'un appareil photo.....	29
Parcourir les fichiers dans le Finder.....	29
Pour afficher et visualiser une image dans le Finder en mode Gérer ou Afficher.....	29
Parcourir la liste des fichiers.....	29
Barre d'outils de la liste des fichiers.....	29
Parcourir les fichiers en utilisant les flèches.....	31
Parcourir la liste des dossiers.....	31
Comment afficher le contenu de plusieurs dossiers.....	31
Comment créer et gérer les dossiers.....	31
Pour gérer vos dossiers.....	32
Comment afficher un élément dans le Finder.....	32
Pour afficher un élément dans le Finder.....	32
Comment gérer les éléments sous Favoris.....	32
Pour ajouter un élément sous Favoris.....	32
Pour supprimer un élément de Favoris.....	32
Pour naviguer dans la section Favoris.....	33
Passer à un autre mode d'affichage.....	33
Pour passer rapidement d'un mode d'affichage à l'autre.....	33
Pour choisir un mode d'affichage par l'intermédiaire du menu.....	33
Ouvrir des fichiers dans un éditeur externe.....	33
Pour ouvrir un fichier dans un éditeur externe, effectuez l'une des opérations suivantes :...	33
Afficher un aperçu des images avec Coup d'œil.....	33
Comment utiliser Coup d'œil.....	33
Pour ouvrir une image dans Coup d'œil.....	33

Pour fermer la fenêtre Coup d'œil.....	34
Faire pivoter ou retourner des images.....	34
Pour faire pivoter ou retourner une image.....	34
Sélectionner des fichiers.....	34
Pour sélectionner tous les fichiers et sous-dossiers dans le dossier actuel, effectuez l'une ... des opérations suivantes :.....	34
Pour désélectionner tous les fichiers et sous-dossiers dans le dossier actuel, effectuez l'une . des opérations suivantes :.....	35
Afficher des images sous forme de diaporama.....	35
Pour lancer un diaporama.....	35
Pendant que le diaporama tourne, déplacez votre curseur à l'écran pour afficher les options . suivantes :.....	35
Afficher des images en mode Plein écran.....	35
Comment afficher les images en mode Plein écran.....	35
Effectuez l'une des opérations suivantes :.....	35
En mode plein écran, vous pouvez :.....	36
Importer des photos.....	36
Importer des fichiers vers ACDSee.....	36
Pour importer des fichiers d'un appareil photo ou d'un périphérique.....	36
Gérer les informations dans la base de données.....	37
Survol de la base de données ACDSee.....	37
Sauvegarder et restaurer la base de données.....	37
Pour sauvegarder la base de données.....	37
Pour restaurer les informations de la base de données.....	37
Intégrer les informations de la base de données.....	37
Pour intégrer les informations de la base de données.....	38
Cataloguer les dossiers.....	38
Pour récupérer les données intégrées à partir de tous les fichiers de dossiers sélectionnés..	38
Cataloguer les fichiers sélectionnés.....	38
Pour récupérer les données intégrées à certains fichiers seulement.....	38
Vider la base de données.....	39
Pour vider la base de données.....	39
Faire l'entretien de la base de données.....	39
Pour optimiser la base de données.....	39
Optimiser la base de données.....	39
Pour optimiser la base de données.....	39
Organiser.....	40
Ajouter des commentaires Spotlight aux fichiers.....	40
Pour ajouter un commentaire Spotlight.....	40
Associer des catégories et des notes.....	40

Comment affecter des catégories et des notes dans le panneau Organiser, et les utiliser comme critères de recherche.....	40
Pour associer des catégories et des notes à des fichiers dans le panneau Organiser.....	40
Pour effectuer une recherche basée sur les catégories ou les notes dans le panneau Organiser.....	40
Comment affecter des catégories et des notes dans le panneau Propriétés.....	40
Pour affecter des notes dans le panneau Propriétés.....	41
Pour affecter des catégories dans le panneau Propriétés.....	41
Comment annuler l'association d'une catégories ou note à un fichier.....	41
Pour annuler l'association d'une catégorie ou note à un fichier.....	41
Affecter des étiquettes de couleur.....	41
Créer un groupe d'étiquettes de couleur.....	41
Pour créer un groupe d'étiquettes de couleur.....	41
Comment affecter des étiquettes de couleur.....	42
Vous pouvez associer une étiquette de couleur à vos fichiers en utilisant les méthodes suivantes :.....	42
Pour affecter une étiquette de couleur en utilisant le panneau Organiser.....	42
Pour affecter une étiquette de couleur en utilisant le panneau Propriétés.....	42
Pour affecter une étiquette de couleur en utilisant le menu Éditer (modes Gérer ou Afficher).....	42
Pour affecter une étiquette de couleur en utilisant le menu contextuel.....	43
Pour affecter une étiquette de couleur en utilisant un raccourci-clavier.....	43
Comment utiliser les étiquettes de couleur comme critère de recherche.....	43
Pour chercher toutes les images de la base de données associées à une étiquette.....	43
Comment supprimer l'association à une étiquette de couleur ou un groupe d'étiquettes.....	43
Pour enlever l'association d'une étiquette à un fichier.....	43
Pour supprimer un groupe d'étiquettes.....	43
Copier et déplacer des fichiers.....	44
Pour copier ou déplacer les fichiers en mode Gérer.....	44
Copier des images.....	44
Pour copier une image.....	44
Créer et supprimer des dossiers.....	44
Pour créer un dossier.....	44
Pour supprimer un dossier.....	44
Gérer les catégories.....	45
Pour gérer les catégories dans le panneau Organiser.....	45
Pour créer et gérer les catégories dans le panneau Propriétés.....	45
Créer des panneaux de propriétés personnalisés.....	45
Pour créer un panneau de propriétés personnalisé.....	45
Gestion et organisation des fichiers dans ACDSee.....	46
Coller des fichiers et des dossiers.....	46

Pour copier et coller des fichiers ou des dossiers.....	46
Renommer un fichier ou un dossier.....	46
Pour renommer un fichier ou un dossier en mode Gérer.....	46
Enregistrer des fichiers.....	47
Pour enregistrer des fichiers.....	47
Marquer des images.....	47
Pour cocher une image sélectionnée.....	47
Pour enlever la marque d'une image sélectionnée.....	47
Pour enlever la marque de toutes les images.....	48
Pour afficher une photo marquée.....	48
Survol du panneau Organiser.....	48
Catégories.....	48
Notes.....	48
Étiquettes de couleur.....	48
Éléments spéciaux.....	49
Calendrier.....	49
Base de données d'ACDSee.....	49
Survol du panneau Propriétés.....	49
Pour ouvrir le panneau Propriétés.....	49
Sections du panneau Propriétés.....	50
Le panneau Propriétés est doté d'une liste déroulante qui renferme les options suivantes :..	50
Pour créer un panneau de propriétés personnalisé.....	50
Imprimer.....	50
Créer une planche contact.....	50
Pour créer une planche contact.....	50
Créer un PDF.....	50
Pour créer un PDF.....	51
Créer un préréglage de paramètres d'impression.....	51
Pour créer un préréglage de paramètres d'impression.....	51
Pour utiliser un préréglage de paramètres d'impression.....	51
Personnaliser la taille d'impression.....	51
Pour personnaliser la taille de l'image aux fins d'impression.....	51
Imprimer des images.....	52
Pour imprimer des images.....	52
Effectuer des recherches.....	52
Repérer les doublons.....	52
Pour repérer les doublons.....	52
Trouver rapidement des images.....	53
Pour exécuter une recherche enregistrée.....	53

Pour repérer toutes les images d'un coup.....	53
Pour repérer les images sans catégorie.....	53
Effectuer des recherches dans ACDSee.....	53
Utiliser la barre de recherche rapide.....	53
Pour exécuter une recherche rapide.....	54
Comment enregistrer une recherche.....	55
Pour enregistrer une recherche.....	55
Comment supprimer une recherche enregistrée.....	55
Pour supprimer une recherche enregistrée.....	55
Opérateurs de recherche rapide.....	55
Mode Afficher.....	56
Survol du mode Afficher.....	56
Le mode Afficher est divisé en deux sections :.....	56
Pour accéder au mode Afficher, sélectionnez une image en mode Gérer et effectuez l'une des . opérations suivantes :.....	56
Travailler avec les images en mode Afficher.....	56
Parcourir les images en mode Afficher.....	56
Parcourir les images dans la bande de film.....	57
Pour naviguer parmi les images en utilisant la bande de film.....	57
Redimensionner la bande de film.....	57
Pour redimensionner la bande de film.....	57
Masquer la bande de film.....	57
Pour masquer la bande de film.....	57
Options de visualisation en mode Afficher.....	57
Option.....	57
Menu.....	57
Raccourci-clavier.....	57
Afficher des images RAW.....	58
Mode Développer.....	59
Survol du mode Développer.....	59
Développer une image.....	59
Pour développer une image.....	59
Enregistrement et annulation.....	59
Pour enregistrer l'image et revenir au mode dans lequel vous étiez précédemment :.....	59
Pour enregistrer l'image et passer au traitement d'autres images.....	60
Pour annuler les modifications à l'image et revenir au dernier mode consulté.....	60
Restaurer l'image originale.....	60
Comment restaurer une image à son état d'origine.....	60
Pour restaurer l'image originale en mode Gérer ou Afficher, effectuez l'une des opérations suivantes :.....	60

Pour restaurer l'image originale en mode Développer, effectuez l'une des opérations suivantes :.....	60
Enregistrer les paramètres de développement comme préréglages.....	60
Comment enregistrer un préréglage de développement.....	61
Pour enregistrer des paramètres de développement en tant que préréglages.....	61
Comment appliquer un préréglage de développement à plusieurs fichiers à la fois.....	61
Pour appliquer un préréglage de développement par lot.....	61
Onglet Détail.....	61
Survol de l'onglet Détail.....	61
Pour utiliser l'onglet Détail.....	61
Enregistrement et annulation.....	62
Pour enregistrer l'image et revenir au mode dans lequel vous étiez précédemment :.....	62
Pour enregistrer l'image et passer au traitement d'autres images.....	62
Pour annuler les modifications à l'image et revenir au dernier mode consulté.....	62
Corriger les aberrations chromatiques.....	62
Pour ajuster l'aberration chromatique d'une image.....	62
Paramètres relatifs à l'aberration chromatique.....	63
Supprimer les franges.....	63
Pour corriger les franges d'une image.....	63
Paramètres relatifs à la suppression des franges.....	63
Réduire le bruit.....	63
Pour réduire le bruit d'une image.....	63
Options relatives à la suppression du bruit.....	63
Améliorer la netteté.....	64
Pour améliorer la netteté d'une image.....	64
Options relatives à la netteté.....	64
Onglet Géométrie.....	64
Survol de l'onglet Géométrie.....	64
Pour utiliser l'onglet Géométrie.....	64
Enregistrement et annulation.....	64
Pour enregistrer l'image et revenir au mode dans lequel vous étiez précédemment :.....	65
Pour enregistrer l'image et passer au traitement d'autres images.....	65
Pour annuler les modifications à l'image et revenir au dernier mode consulté.....	65
Recadrer.....	65
Pour recadrer une image.....	65
Comment redimensionner la fenêtre de recadrage.....	65
Pour redimensionner la fenêtre de recadrage par une opération glisser-déposer.....	65
Pour agrandir la zone de recadrage.....	66
Pour contraindre la fenêtre de recadrage à certaines proportions.....	66
Paramètres relatifs au recadrage.....	66

Corriger les distorsions d'objectif.....	66
Pour corriger les distorsions d'objectif.....	66
Corriger la perspective.....	67
Pour corriger la perspective.....	67
Paramètres relatifs à la correction de la perspective.....	67
Pivoter et redresser.....	67
Pour corriger une photo de travers.....	67
Paramètres de rotation.....	67
Paramètres de redressement.....	67
Corriger le vignettage.....	68
Pour corriger le vignettage.....	68
Paramètres relatifs à la correction du vignettage.....	68
Onglet Réparation.....	68
Corriger les yeux rouges.....	68
Pour corriger les yeux rouges.....	68
Onglet Réglage.....	69
Survol de l'onglet Réglage.....	69
Pour utiliser l'onglet Réglage.....	69
Enregistrement et annulation.....	69
Pour enregistrer l'image et revenir au mode dans lequel vous étiez précédemment :.....	69
Pour enregistrer l'image et passer au traitement d'autres images.....	69
Pour annuler les modifications à l'image et revenir au dernier mode consulté.....	69
Paramètres d'éclairage.....	69
Pour ajuster l'éclairage d'une image.....	70
Général.....	70
Égaliseur de lumière.....	70
Avancé.....	71
Graphique.....	71
Paramètres de virage partiel.....	74
Pour ajuster les rehauts et les ombres.....	74
Paramètres de balance des blancs.....	75
Pour ajuster la balance des blancs d'une image.....	75
Paramètres de couleur avancée.....	76
Pour ajuster une couleur.....	77
Paramètre de clarté.....	77
Pour ajuster la clarté d'une image.....	77
Appliquer un traitement croisé.....	77
Pour ajuster l'intensité de l'effet de traitement croisé.....	77
Paramètres généraux.....	77
Pour faire des ajustements généraux.....	78

Espace colorimétrique de sortie.....	78
Pour ajuster le profil colorimétrique de sortie d'un fichier.....	78
Créer un vignettage après recadrage.....	78
Pour ajouter un vignettage après recadrage.....	78
Appliquer un flou artistique.....	79
Pour conférer un flou artistique aux images.....	79
Paramètres de courbes de tonalité.....	79
Pour ajuster les courbes de tonalité d'une image.....	80
Utiliser la fonction de zoom.....	81
Définir le facteur de zoom.....	81
Pour définir le facteur de zoom à l'aide du curseur.....	81
Afficher des images en mode Plein écran.....	81
Comment afficher les images en mode Plein écran.....	81
Effectuer un zoom sur une image.....	81
Pour changer le facteur de zoom.....	81
Définir les préférences.....	82
Préférences relatives aux périphériques.....	82
Pour définir les préférences relatives aux périphériques.....	82
Préférences relatives au mode Gérer.....	82
Pour définir les préférences relatives au mode Gérer.....	82
Préférences relatives à la souris et au clavier.....	90
Pour définir les préférences relatives à la souris et au clavier.....	91
Onglet des paramètres de la souris.....	91
Onglet des raccourcis-clavier.....	91
Pour définir des raccourcis-clavier personnalisés.....	91
Préférences relatives au mode Développer.....	92
Pour définir les préférences relatives au mode Développer.....	92
Préférences relatives à la barre d'état.....	92
Préférences relatives à la barre d'état.....	92
Pour définir les préférences relatives à la barre d'état.....	92
Préférences générales.....	93
Pour définir les préférences générales.....	93
Préférences relatives au mode Afficher.....	94
Pour définir les préférences relatives au mode Afficher.....	94
Raccourcis.....	96
Raccourcis-clavier.....	96
Raccourcis-clavier disponibles en mode Gérer et Afficher.....	96
Vous pouvez utiliser les raccourcis-clavier suivants lorsque vous travaillez en mode	
Développer.....	98
Vous pouvez utiliser les raccourcis-clavier suivants quand vous travaillez sous l'onglet Réglage .	

du mode Développer.....	98
Formats de fichier.....	99
Formats de fichiers pris en charge.....	99
Formats RAW pris en charge.....	99
Formats de fichier autres que RAW pris en charge en mode Afficher.....	99
Index.....	100

Bienvenue dans ACDSee

L'interface conviviale d'ACDSee offre de nombreuses fonctions vous permettant de parcourir, d'afficher, de modifier et de gérer vos images et fichiers multimédias. ACDSee est organisé en trois modes : Gérer, Afficher et Développer.

Où commencer

Les nouveaux utilisateurs trouveront utile le flux de production ACDSee suggéré dans le tableau ci-dessous.

Mode Gérer	<p>Point de départ : le mode Gérer, où vous pouvez parcourir vos images et déterminer celles que vous souhaitez conserver. Nous vous suggérons de commencer par utiliser les fonctions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">● Catégories, notes et étiquettes de couleurs : Organisez vos images en leur affectant une <u>note</u> de 1 à 5, une <u>catégorie</u> descriptive, ou une <u>étiquette de couleur</u> afin de les repérer rapidement plus tard.● Marque : Le <u>marquage</u> est une façon d'identifier les photos que vous voulez mettre de côté ou grouper sans les déplacer.● Calendrier : Parcourez votre collection de photos et multimédia en utilisant les dates associées aux fichiers. Les images dotées d'information EXIF sont organisées par date dans la section <u>Calendrier</u> du panneau Organiser.● Affichage à plus grande échelle : voir les images en plus grand, c'est parfois utile pour décider lesquelles conserver; à cette fin, ACDSee prend à charge la fonction <u>Coup d'œil</u>.● Opérations par lot : Appliquez simultanément des modifications à plusieurs images en même temps, par exemple <u>ajuster l'horodatage</u>, <u>convertir à un autre format</u>, <u>renommer</u>, et encore plus.
Mode Afficher	<p>Ensuite, rendez-vous au mode Afficher pour voir les images à plus grande échelle. Utilisez la bande de film pour naviguer parmi les images sélectionnées; vous pouvez même leur affecter une note au fur et à mesure : il suffit de cliquer sur la vignette de l'image en maintenant la touche Contrôle enfoncée.</p>
Mode Développer	<p>Passez au mode Développer pour parfaire vos images. Les outils de développement, faciles d'emploi, sont organisés en quatre onglets vous permettant d'améliorer vos images, d'en ajuster les détails, d'en corriger la géométrie et de réparer les yeux rouges.</p>

Pour en savoir davantage sur les autres fonctions du logiciel, veuillez vous référer à la table des matières, ci-contre à gauche. Vous trouverez des ressources additionnelles sur le site web www.acdsee.com/fr.

Mode Gérer

Survol du mode Gérer

Le mode Gérer est le composant principal de l'interface aux fins de gestion et de navigation; c'est le mode qui s'affiche par défaut chaque fois que vous lancez ACDSee. En mode Gérer, vous pouvez chercher, déplacer et trier vos fichiers, ainsi qu'accéder aux outils d'organisation.

Le mode Gérer est composé de trois volets :

Volet de gauche	La liste des dossiers affiche le contenu de votre ordinateur. Utilisez ce volet pour parcourir les dossiers.
Volet central	La liste des fichiers affiche le contenu du dossier actuellement sélectionné. Elle affiche également les résultats des recherches que vous effectuez à l'aide de la barre de recherche rapide.
Volet de droite	Le panneau Organiser renferme les fonctions nécessaires pour affecter à vos photos des notes, des marques, des étiquettes et des catégories; il permet aussi de trouver les photos par date. Le panneau Propriétés permet de consulter les métadonnées EXIF fournies par l'appareil photo, ainsi que les champs de métadonnées IPTC dans lesquels vous pouvez saisir vos propres informations.

Une barre d'état en bas de la fenêtre du mode Gérer affiche des informations sur le fichier actuellement sélectionné. Le mode Gérer dispose aussi d'une barre d'outils, d'un bouton pour l'importation et d'un bouton pour l'exécution d'opérations par lot. La barre d'outils comporte des [boutons de navigation pour parcourir les dossiers](#). Le bouton Importer permet de rapidement [importer des fichiers](#) et le bouton Lot donne accès à des [outils de traitement par lot](#) afin de modifier rapidement les fichiers.

ACDSee Online

ACDSee Online

L'option ACDSee Online, qui se trouve dans la liste des dossiers en mode Gérer, vous permet d'accéder directement à votre compte ACDSee Online.

Cette option vous permet de parcourir et télécharger vos images sur le site web ACDSeeOnline.com, un service de stockage et de partage d'images en ligne offert aux utilisateurs d'ACDSee, sans avoir à lancer un navigateur web. Si par contre vous préférez utiliser un navigateur, par exemple Safari, il suffit de vous rendre au site web ACDSeeOnline.com. Si vous ne voyez pas l'option ACDSee Online, faites défiler la liste des dossiers vers le bas jusqu'à ce que l'option devienne visible.



Pour vous connecter à votre compte en ligne ou vous en déconnecter, cliquez sur le bouton des préférences  à côté de l'option ACDSee Online dans le volet de gauche et sélectionnez soit **Me connecter**, soit **Déconnecter**, selon le cas.

Créer des dossiers en ligne

Dans la section ACDSee Online du mode Gérer, vous pouvez créer des dossiers pour vous aider à organiser vos fichiers en ligne.



Par défaut, les nouveaux dossiers sont privés.

Pour créer un dossier

1. En mode Gérer, dans la liste des dossiers, allez à l'option **ACDSee Online** (s'il y a lieu, faites défiler les dossiers jusqu'à ce que cette option soit visible).
2. Dans la section ACDSee Online, sélectionnez le dossier racine, ou sélectionnez un dossier existant pour y ajouter un sous-dossier.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur le bouton des paramètres ACDSee Online et sélectionnez **Nouveau dossier**.
 - Affichez le menu contextuel (appuyez sur la touche **Contrôle** tout en cliquant sur le dossier), puis sélectionnez l'option **Nouveau dossier**.
4. Saisissez un nom pour le nouveau dossier et appuyez sur **Entrée**.
 -  Pour rendre public un dossier privé, affichez le menu contextuel (appuyez sur la touche **Contrôle** tout en cliquant sur le dossier) et sélectionnez **ACDSee Online | Public**.
 -  Quand un dossier est sélectionné, une ligne au bas de la fenêtre indique le nombre d'éléments que ce dossier contient ainsi que l'espace encore disponible dans votre compte ACDSee Online. Quand un fichier est sélectionné, la ligne au bas de la fenêtre indique le titre du fichier ainsi que sa taille.

Préférences relatives à ACDSee Online

1. En mode Gérer, allez à la section ACDSee Online (s'il y a lieu, faites défiler la liste des dossiers jusqu'à ce que cette option soit visible) et cliquez sur le bouton Paramètres.
2. Sélectionnez l'option **Préférences ACDSee Online**.

Préférences relatives à ACDSee Online

Paramètres de téléchargement	Convertir les images au format JPG	Cochez cette option si vous voulez que le programme convertisse vos images au format JPG au moment de les télécharger vers ACDSeeOnline.com. Si vous désactivez cette option, le programme crée les vignettes au format JPG, mais télécharge les fichiers à leur format original. Taille réelle : le programme préserve la taille originale de l'image. Redimensionner à 1024 x 768 : le programme modifie la taille de l'image à 1024 x 768.
	Télécharger les métadonnées ACDSee	Cochez cette option si vous voulez que le programme télécharge les informations suivantes avec les photos : catégories, notes, métadonnées XMP et modifications non destructives.
	Me demander à chaque téléchargement	Cochez cette option si vous voulez que le programme affiche la fenêtre des préférences chaque fois que vous téléchargez des images vers ACDSeeOnline.com.
Paramètres de confidentialité	Les nouveaux dossiers sont privés	Cochez cette option si vous voulez que tous les nouveaux dossiers que vous créez soient privés par défaut.
	Les nouveaux dossiers sont publics	Cochez cette option si vous voulez que tous les nouveaux dossiers que vous créez soient publics par défaut.

Rendre des dossiers privés ou publics

Dans la section ACDSee Online du mode Gérer, vous avez l'option de changer les paramètres de confidentialité de vos dossiers, c'est-à-dire les rendre privés ou publics. Quand vous rendez un dossier public, tous les utilisateurs d'ACDSeeOnline.com peuvent le trouver et voir les images qu'il contient. Vous pouvez aussi copier l'adresse URL de vos dossiers publics et partager vos images en fournissant cette adresse à d'autres personnes.



Par défaut, les nouveaux dossiers sont privés.

Pour rendre un dossier ACDSee Online public

- Affichez le menu contextuel (maintenez la touche **Contrôle** enfoncée tout en cliquant sur le dossier), puis sélectionnez **ACDSee Online | Public**.

Pour rendre un dossier ACDSee Online privé

- Affichez le menu contextuel (maintenez la touche **Contrôle** enfoncée tout en cliquant sur le dossier), puis sélectionnez **ACDSee Online | Privé**.

Pour modifier les paramètres de protection d'un dossier à l'aide de la barre de menu

- Allez à l'option de menu **Éditer | ACDSee Online | Public** (ou Privé, selon le cas).

Partager des dossiers en ligne

Dans l'option ACDSee Online, vous pouvez copier l'adresse URL de vos dossiers publics et ainsi partager vos images en fournissant cette adresse URL à d'autres personnes.



Par défaut, les nouveaux dossiers sont privés.

Pour partager un dossier ACDSee Online

1. En mode Gérer, dans la liste des dossiers, allez à l'option **ACDSee Online** (s'il y a lieu, faites défiler les dossiers jusqu'à ce que cette option soit visible).
2. Affichez le menu contextuel (appuyez sur la touche **Contrôle** tout en cliquant sur le dossier à partager).
3. Sélectionnez l'option **ACDSee Online | Copier l'adresse URL dans le Presse-papier**.
4. Collez cette adresse dans un message email ou sur un site web en utilisant sur le raccourci-clavier **Commande-V**.



Note : L'option Copier l'adresse URL dans le Presse-papier n'est disponible que si le dossier a été rendu **public**.

Télécharger des fichiers

Pour télécharger des dossiers et des fichiers vers votre compte en ligne, il suffit de les glisser-déposer dans la section ACDSee Online du mode Gérer, et vice-versa pour les télécharger de votre compte en ligne vers ACDSee.

Pour télécharger des dossiers ou des fichiers vers votre compte Online

Cliquez sur le dossier ou le fichier puis faites-le glisser dans la section ACDSee Online du mode Gérer, puis relâchez pour le déposer.

Pour télécharger des dossiers ou des fichiers à partir de votre compte Online

Cliquez sur le dossier ou le fichier en question puis faites-le glisser vers un dossier en mode Gérer, puis relâchez.



Pour confirmer qu'un téléchargement est en cours, le programme affiche des icônes qui tournent à côté des dossiers touchés par l'opération. Pendant le téléchargement, les boutons + et - sont désactivés, et vous ne pourrez pas faire glisser d'autres dossiers tant que l'opération ne sera pas terminée.

Opérations par lot

Survol de l'outil Lot

L'outil Lot sert à modifier plusieurs fichiers en même temps, et ainsi appliquer des changements efficacement et de façon uniforme. Il permet aussi de créer un flux de production par lot personnalisé, c'est-à-dire une série d'actions dans un ordre déterminé, qu'il est ensuite possible d'enregistrer sous forme de préréglage. Cette fonctionnalité est utile pour automatiser des tâches répétitives, par exemple renommer des fichiers en ajoutant un nom de famille ou convertir des images vers un autre format de

fichier. Pour créer une opération par lot personnalisée, sélectionnez d'abord l'action à effectuer dans la liste d'actions disponibles, puis enregistrez-la en tant que pré-réglage.

Qu'est-ce qu'une action ?

Une action est une opération simple qui peut être appliquée à plusieurs fichiers. Les actions peuvent être ponctuelles (une seule exécution) ou enregistrées sous forme de pré-réglage afin de les réutiliser ultérieurement, par exemple sur un lot de fichiers.

ACDSee reconnaît les actions suivantes :

- **Fixer la date-heure** : Applique une même date-heure à plusieurs fichiers.
- **Changer le format** : Convertit le fichier vers un autre format.
- **Copier** : Copie plusieurs fichiers vers un même dossier de destination.
- **Développer** : Applique un pré-réglage de développement que vous avez créé.
- **Déplacer** : Déplace plusieurs fichiers vers un même dossier de destination.
- **Renommer** : Renomme des fichiers selon le modèle de nom spécifié.
- **Redimensionner** : Redimensionne plusieurs fichiers; la nouvelle taille peut être exprimée de différentes façons, par exemple pourcentage, pixels ou taille d'impression.
- **Définir l'information** : Change les métadonnées des fichiers.
- **Personnaliser** : Permet de créer une série d'actions qu'il est ensuite possible d'appliquer à l'aide d'une seule commande.

Qu'est-ce qu'un pré-réglage ?

Un pré-réglage est une série d'actions, configurée au préalable dans ACDSee pour exécution sur un ensemble de fichiers. Par exemple, vous pouvez créer un pré-réglage personnalisé appelé « Copier_Renommer » qui contient les actions Copier et Renommer. L'exécution du pré-réglage Copier_Renommer crée une copie des fichiers sélectionnés et renomme uniquement les fichiers copiés. Un pré-réglage peut aussi être composé d'une seule action, par exemple « Déplacer ». Vous pouvez modifier et supprimer vos pré-réglages en tout temps.

Comment utiliser l'outil Lot

Pour créer un flux de production personnalisé

1. Sélectionnez les images sur lesquelles vous voulez appliquer les actions.
2. Ouvrez l'outil **Lot** :
 - En mode **Gérer**, cliquez sur le bouton **Lot** dans le coin supérieur gauche et, dans la liste déroulante qui s'affiche, sélectionnez **Personnaliser**. Ou encore, affichez le menu contextuel (cliquez dans la liste de fichiers tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée) et sélectionnez **Lot | Personnaliser**.
 - En mode **Afficher**, allez à l'option de menu **Éditer | Lot | Personnaliser**. Ou encore, affichez le menu contextuel (cliquez sur une image dans la bande de film tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée) et sélectionnez **Lot | Personnaliser**.
3. Dans la boîte de dialogue Flux de production par lot, sélectionnez au moins une action dans la liste à gauche, et effectuez une opération glisser-déposer vers le volet de droite.

4. Personnalisez les paramètres des actions que vous avez choisies parmi [Fixer la date-heure](#), [Convertir à un autre format](#), [Copier](#), [Déplacer](#), [Développer](#), [Renommer](#), [Redimensionner](#), et [Définir l'information](#).
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **Enregistrer le pré réglage** pour enregistrer ces actions en tant que pré réglage pour une utilisation ultérieure. Saisissez un nom pour le pré réglage et cliquez sur **Enregistrer**. La prochaine fois que vous utiliserez l'option Lot, ce pré réglage sera présenté comme option.
 - Cliquez sur **Exécuter** pour exécuter le pré réglage personnalisé d'opérations par lot.



Vous pouvez accélérer le développement et les modifications par lot en ajoutant une marque aux fichiers. Par exemple, marquez les fichiers à modifier, puis dans le panneau Organiser, cliquez sur **Marqué** pour filtrer la liste des fichiers de sorte qu'elle affiche seulement les fichiers marqués. Il suffit ensuite de sélectionner ces fichiers et d'utiliser l'outil Lot.

Fixer une date-heure par lot

L'outil Fixer une date-heure par lot sert à modifier les propriétés d'horodatage d'une ou plusieurs images.

Pour fixer une date-heure par lot

1. En mode Gérer, sélectionnez une ou plusieurs images.
2. Cliquez sur le bouton **Lot** et sélectionnez l'option **Fixer la date-heure**.
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez vos choix pour chaque liste déroulante. Les choix suivants sont conseillés :

Date-heure à modifier	Date-heure EXIF originale.
Nouvelle date-heure	Utiliser une autre date-heure.
Choisir une date-heure	Utiliser une date-heure en particulier.
Date et heure	Saisissez une nouvelle date-heure.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **Enregistrer le pré réglage** pour enregistrer ces actions en tant que pré réglage pour une utilisation ultérieure. Saisissez un nom pour le pré réglage et cliquez sur **Enregistrer**. La prochaine fois que vous utiliserez l'option Lot, ce pré réglage sera présenté comme option.
 - Cliquez sur **Exécuter** pour modifier la date-heure des fichiers.



Pour effectuer plusieurs opérations en même temps, cliquez sur le bouton **Afficher les actions** dans la boîte de dialogue Flux de production par lot, ou allez à l'option de menu **Lot | Personnaliser** en mode Gérer. Sélectionnez les actions dans la liste à gauche et faites-les glisser pour les déposer dans le volet de droite.

Copier des fichiers par lot

Vous pouvez copier un groupe d'images vers un nouveau dossier, et décider si vous voulez remplacer les fichiers existants.

Pour copier un groupe d'images

1. En mode Gérer, l'option d'exécution par lot est accessible de plusieurs façons; sélectionnez celle qui vous convient le mieux :

- Allez à l'option de menu : **Éditer | Lot | Personnaliser**.
 - Cliquez sur le bouton **Lot** et sélectionnez l'option **Copier**.
 - Affichez le menu contextuel (cliquez sur une image tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée), puis sélectionnez **Lot | Personnaliser**.
 - Utilisez le raccourci-clavier **Option-Commande-B**.
2. Dans la boîte de dialogue Flux de production par lot, sélectionnez l'action **Copier** dans la liste à gauche, et effectuez une opération glisser-déposer vers le volet de droite.
 3. Dans le champ **Vers**, indiquez le dossier de destination où seront placés les fichiers copiés.
 4. Si vous voulez remplacer les fichiers existants, le cas échéant, sélectionnez **Remplacer les fichiers existants**.
 5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **Enregistrer le préreglage** pour enregistrer ces actions en tant que préreglage pour une utilisation ultérieure. Saisissez un nom pour le préreglage et cliquez sur **Enregistrer**. La prochaine fois que vous utiliserez l'option Lot, ce préreglage sera présenté comme option.
 - Cliquez sur **Exécuter** pour copier les fichiers.

Déplacer des fichiers par lot

L'outil Déplacer par lot sert à déplacer plusieurs fichiers à la fois vers un autre emplacement.

Pour utiliser l'outil Déplacer par lot

1. En mode **Gérer**, sélectionnez une ou plusieurs images.
2. Cliquez sur le bouton **Lot** et, dans le menu déroulant qui s'affiche, sélectionnez **Déplacer**.
3. Dans le champ **Vers**, indiquez le dossier de destination où seront transférés les fichiers.
4. Si vous voulez remplacer les fichiers existants, le cas échéant, sélectionnez **Remplacer les fichiers existants**.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **Enregistrer le préreglage** pour enregistrer ces actions en tant que préreglage pour une utilisation ultérieure. Saisissez un nom pour le préreglage et cliquez sur **Enregistrer**. La prochaine fois que vous utiliserez l'option Lot, ce préreglage sera présenté comme option.
 - Cliquez sur **Exécuter** pour déplacer les fichiers.



Pour effectuer plusieurs opérations en même temps, cliquez sur le bouton **Afficher les actions** dans la boîte de dialogue Flux de production par lot, ou allez à l'option de menu **Lot | Personnaliser** en mode Gérer. Sélectionnez les actions dans la liste à gauche et faites-les glisser pour les déposer dans le volet de droite.

Préréglages de développement par lot

En mode Développer, utilisez les outils de traitement pour modifier une image puis enregistrez ces paramètres comme préreglage de développement. Le préreglage peut ensuite être appliqué à l'aide de la fonction Flux de production par lot.

Pour appliquer un préréglage de développement par lot

1. En mode Gérer, sélectionnez une ou plusieurs images.
2. Cliquez sur le bouton **Lot** et, dans le menu déroulant qui s'affiche, sélectionnez **Développer**.
3. Sélectionnez dans la liste déroulante le préréglage que vous avez enregistré au préalable.
4. Cliquez sur **Exécuter** pour appliquer les réglages à vos fichiers.



Pour effectuer plusieurs opérations en même temps, cliquez sur le bouton **Afficher les actions** dans la boîte de dialogue Flux de production par lot, ou allez à l'option de menu **Lot | Personnaliser** en mode Gérer. Sélectionnez les actions dans la liste à gauche et faites-les glisser pour les déposer dans le volet de droite.

Enregistrer des opérations par lot sous forme de préréglages

Vous pouvez créer un flux de production (une série d'actions) personnalisé à l'aide de l'outil [Lot](#), puis l'enregistrer sous forme de préréglage pour utilisation ultérieure.

Pour enregistrer un flux de production personnalisé sous forme de préréglage

1. En mode Gérer, sélectionnez une ou plusieurs images.
2. Cliquez sur le bouton **Lot** et, dans le menu déroulant qui s'affiche, sélectionnez l'option **Personnaliser**.
3. Dans la boîte de dialogue Flux de production par lot, sélectionnez au moins une action à gauche, et effectuez une opération glisser-déposer vers le volet de droite.
4. Personnalisez les paramètres des actions que vous avez choisies, parmi : [Fixer la date-heure](#), [Changer le format](#), [Copier](#), [Déplacer](#), [Développer](#), [Renommer](#), [Redimensionner](#), et [Définir l'information](#).
5. Cliquez sur **Enregistrer le préréglage** pour enregistrer ces actions en tant que préréglage pour une utilisation ultérieure. Saisissez un nom pour le préréglage (par exemple Lot_copie-déplace) puis cliquez sur **Enregistrer**. La prochaine fois que vous utiliserez l'option Lot, ce préréglage sera présenté comme option.

Convertir plusieurs images vers un autre format

Vous pouvez convertir des images vers n'importe quel format de fichier pris en charge.

Pour convertir plusieurs images vers un autre format

1. En mode Gérer, sélectionnez une ou plusieurs images.
2. Cliquez sur le bouton **Lot** et, dans le menu déroulant qui s'affiche, sélectionnez l'option **Changer le format**.
3. Dans la liste déroulante Format, sélectionnez un format de fichier.
4. Sélectionnez la qualité ou la compression du fichier, s'il y a lieu.
5. Si vous ne voulez pas conserver la version originale de ces fichiers, cochez la case Supprimer les fichiers source.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **Enregistrer le préréglage** pour enregistrer ces actions en tant que préréglage pour une utilisation ultérieure. Saisissez un nom pour le préréglage et cliquez sur **Enregistrer**. La prochaine fois

que vous utiliserez l'option Lot, ce préréglage sera présenté comme option.

- Cliquez sur **Exécuter** pour convertir les fichiers.

Options de qualité pour différents formats de fichier

Format de fichier	Options de qualité
JPEG	Un curseur que vous déplacez vers la droite pour augmenter la qualité, ou vers la gauche pour la réduire.
PNG	Aucune option de qualité disponible.
TIFF	Sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Aucune : Aucune compression ne sera appliquée au fichier. • LZW : Crée des fichiers image compacts de haute qualité. • PackBits : Comprime le fichier. Recommandé pour les images en niveaux de gris.
PDF	Présente l'option de chiffrer un mot de passe pour protéger le fichier PDF. Pour vous prévaloir de cette option, cochez la case Chiffrer et saisissez un mot de passe dans les champs Mot de passe et Vérifier .



Pour effectuer plusieurs opérations en même temps, cliquez sur le bouton **Afficher les actions** dans la boîte de dialogue Flux de production par lot, ou allez à l'option de menu **Lot | Personnaliser** en mode Gérer. Sélectionnez les actions dans la liste à gauche et faites-les glisser pour les déposer dans le volet de droite.

Éditer les métadonnées

Le logiciel permet d'ajouter et de modifier des métadonnées par lot. Vous pouvez saisir des informations qui s'appliqueront à tous les fichiers, ou vous pouvez faire glisser les jetons de variables pour appliquer des informations différentes à chaque fichier. Il est également possible d'enregistrer ces paramètres en tant que modèle afin de les utiliser avec d'autres images.



Cette option ne fonctionne pas sur les fichiers en lecture seule, ceux sur CD-ROM par exemple.

Pour ajouter ou modifier les métadonnées d'un groupe de fichiers

1. En mode Gérer, sélectionnez une ou plusieurs images.
2. Cliquez sur le bouton **Lot** et, dans la liste déroulante qui s'affiche, sélectionnez **Définir l'information**.
3. Dans les trois listes déroulantes à côté du champ **Destination**, indiquez la hiérarchie du champ d'information à modifier. Par exemple, si vous voulez modifier les mots-clés IPTC Core, sélectionnez IPTC Core dans la première liste déroulante, Contenu dans la deuxième liste, et Mots-clés dans la dernière des trois listes.
4. Sélectionnez les variables pertinentes sous **Métadonnées** ou **Valeur source** et faites-les glisser vers le champ **Valeur**.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur **Enregistrer le préréglage** pour enregistrer ces actions en tant que préréglage pour une utilisation ultérieure. Saisissez un nom pour le préréglage et cliquez sur **Enregistrer**. La prochaine fois que vous utiliserez l'option Lot, ce préréglage sera présenté comme option.
- Cliquez sur **Exécuter** pour appliquer les paramètres aux fichiers.



Les entrées ajoutées au champ Valeur remplacent le contenu sous Destination.



Lorsque vous faites glisser ou modifier des informations dans le champ Valeur, un aperçu est affiché sous la liste des variables.



Pour effectuer plusieurs opérations en même temps, cliquez sur le bouton **Afficher les actions** dans la boîte de dialogue Flux de production par lot, ou allez à l'option de menu **Lot | Personnaliser** en mode Gérer. Sélectionnez les actions dans la liste à gauche et faites-les glisser pour les déposer dans le volet de droite.

Gérer les préréglages par lot

Vous pouvez modifier et supprimer vos préréglages, et aussi les partager.

Comment modifier des préréglages

Pour modifier un préréglage

1. En mode Gérer, sélectionnez une ou plusieurs images.
2. Cliquez sur le bouton **Lot** et sélectionnez le préréglage à modifier.
3. Cliquez sur **Éditer**.
4. Dans la boîte de dialogue Flux de production par lot, modifiez les paramètres.
5. Fermez la boîte de dialogue pour enregistrer vos changements.



Pour supprimer une action de la liste, il suffit de cliquer sur son bouton de fermeture.

Comment supprimer des préréglages

Pour supprimer un préréglage

1. En mode Gérer, sélectionnez une ou plusieurs images.
2. Cliquez sur le bouton **Lot** et sélectionnez le préréglage à supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer**.

Comment importer et exporter des préréglages

Pour importer ou exporter un préréglage, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Allez à l'option de menu **Outils | Importer les préréglages d'opérations par lot**.
- Allez à l'option de menu **Outils | Exporter les préréglages d'opérations par lot**.

Options de redimensionnement en pixels et action résultante

Vous pouvez réduire et agrandir la taille d'une ou plusieurs images à partir du mode Gérer en saisissant une nouvelle dimension en pixels. Pour en savoir davantage sur le redimensionnement en pixels d'une image, veuillez consulter la rubrique [Redimensionner plusieurs images par lot](#).



Le fait d'agrandir une image tend à la pixéliser, ce qui en réduit la qualité. Il vaut donc mieux éviter d'agrandir les images.

Options de redimensionnement	Options d'adaptation	Opérations
Agrandir seulement	Largeur seulement	Redimensionne l'image si les dimensions indiquées sont supérieures aux dimensions d'origine de l'image. La largeur est augmentée jusqu'à la valeur indiquée et la hauteur est augmentée pour conserver les proportions.
	Hauteur seulement	Redimensionne l'image si les dimensions indiquées sont supérieures aux dimensions d'origine de l'image. La hauteur est augmentée jusqu'à la valeur indiquée et la largeur est augmentée pour conserver les proportions.
	Largeur et hauteur	Redimensionne l'image si les dimensions indiquées sont supérieures aux dimensions d'origine de l'image. La largeur et la hauteur sont augmentées à la valeur la plus proche de la valeur indiquée qui permet de conserver les proportions.

Largeur ou hauteur (image la plus grande)		Redimensionne l'image si les dimensions indiquées sont supérieures aux dimensions d'origine de l'image. La largeur ou la hauteur est augmentée à la valeur la plus proche de la valeur indiquée qui permet de maximiser la taille de l'image tout en conservant les proportions.
Réduire seulement	Largeur seulement	Redimensionne l'image si les dimensions indiquées sont inférieures aux dimensions d'origine de l'image. La largeur est réduite jusqu'à la valeur indiquée et la hauteur est réduite pour conserver les proportions.
	Hauteur seulement	Redimensionne l'image si les dimensions indiquées sont inférieures aux dimensions d'origine de l'image. La hauteur est réduite jusqu'à la valeur indiquée et la largeur est réduite pour conserver les proportions.
	Largeur et hauteur	Redimensionne l'image si les dimensions indiquées sont inférieures aux dimensions d'origine de l'image. La largeur et la hauteur sont réduites jusqu'à la valeur la plus proche de la valeur indiquée qui permet de conserver les proportions.

Largeur ou hauteur (image la plus grande)	Redimensionne l'image si les dimensions indiquées sont inférieures aux dimensions d'origine de l'image. La largeur ou la hauteur est réduite à la valeur la plus proche de la valeur indiquée qui permet de minimiser la taille de l'image tout en conservant les proportions.	
Agrandir ou réduire	Largeur seulement	Redimensionne la largeur en fonction de la valeur indiquée et redimensionne la hauteur à la valeur nécessaire pour conserver les proportions.
	Hauteur seulement	Redimensionne la hauteur en fonction de la valeur indiquée et redimensionne la largeur à la valeur nécessaire pour conserver les proportions.
	Largeur et hauteur	Redimensionne l'image en fonction de la largeur et de la hauteur indiquées. La largeur et la hauteur sont redimensionnées à la valeur la plus proche de la valeur indiquée qui permet de conserver les proportions.
	Largeur ou hauteur (image la plus grande)	Redimensionne l'image en fonction de la largeur et de la hauteur indiquées. La largeur ou la hauteur est redimensionnée jusqu'à la valeur la plus proche de de la valeur indiquée qui permet de maximiser (ou minimiser) la taille de l'image tout en conservant les proportions.

Renommer plusieurs fichiers

La fonction **Renommer par lot** permet de rapidement renommer plusieurs fichiers du même coup. Il vous offre plusieurs options, notamment spécifier un modèle avec une séquence numérique ou alphabétique, enregistrer ce modèle pour utilisation ultérieure, remplacer certains caractères ou expressions, et insérer des informations spécifiques au fichier dans chaque nouveau nom de fichier.

Flux de production par lot : Renommer plusieurs fichiers

Pour renommer un lot de fichiers

1. En mode Gérer, sélectionnez une ou plusieurs images.
2. Cliquez sur le bouton **Lot** et, dans la liste déroulante qui s'affiche, sélectionnez **Renommer**.
3. Dans la boîte de dialogue Flux de production par lot, sélectionnez l'onglet **Général** si vous voulez faire des modifications simples, ou l'onglet **Avancé** pour des modifications plus complexes.
4. Personnalisez l'opération de renommer en faisant glisser-déposer des variables dans le champ **Valeur**.



Lorsque vous faites glisser ou modifier des éléments dans le champ Valeur, un aperçu du modèle utilisé pour renommer les fichiers s'affiche en dessous du formulaire.



Remarquez, sous l'onglet Avancé, la liste déroulante **Modèle** (voir tableau ci-dessous).

5. Au besoin, utilisez les flèches disponibles sur les valeurs pour personnaliser le nom des éléments.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur **Enregistrer le préréglage** pour enregistrer ces actions en tant que préréglage pour une utilisation ultérieure. Saisissez un nom pour le préréglage et cliquez sur **Enregistrer**. La prochaine fois que vous utiliserez l'option Lot, ce préréglage sera présenté comme option.
- Cliquez sur **Exécuter** pour renommer les fichiers.



Pour supprimer une variable, sélectionnez-la et appuyez sur la touche Suppr de votre clavier.

Options de modèle

Modèle	Paramètres
Nom de fichier maître	Contient le nom original du fichier, y compris son extension. Exemple : Image.jpg
Nom suivi d'un index	Renomme les fichiers comme suit : nom original, compteur et extension. Exemple : Montagnes 01.jpg Dans le champ Valeur , cliquez sur la flèche à côté de la variable Index de 1 chiffre pour définir le compteur.
Nom suivi d'une séquence	Renomme les fichiers comme suit : nom original, séquence et extension. Exemple : Image (1 de 54).jpg
Nom suivi d'un compteur	Renomme les fichiers comme suit : nom original, compteur et extension. Exemple : Image 01.jpg, Image 02.jpg, Image 03.jpg, etc. Cliquez sur la flèche à côté du libellé dans la variable Le compte commence à 1 de 1 chiffres et paramétrez les chiffres dans les champs À partir de et nb. de chiffres . Si vous avez sélectionné À partir de : 1 et nb. de chiffres : 1 , vos fichiers seront renommés en tant que : Image 1.jpg, Image 2.jpg, etc. Si vous avez sélectionné À partir de : 1 et nb. de chiffres : 2 , vos images seront renommés en tant que : Image 01.jpg, Image 02.jpg, etc.
Nom suivi d'une date-heure	Renomme les fichiers comme suit : nom original, date et heure, extension. Exemple : Image 2012-01-08_13-09-03.jpg
Nom personnalisé suivi d'un index	Renomme les fichiers comme suit : nom personnalisé, index et extension. Exemple : Montagnes 01.jpg Dans le champ Valeur , supprimez le mot Image et saisissez un nom personnalisé. Cliquez sur la flèche à côté du libellé Index de 1 chiffre pour définir le format du compteur.

Modèle	Paramètres
Nom personnalisé suivi d'une séquence	<p>Renomme les fichiers comme suit : nom personnalisé, séquence et extension. Exemple : Montagnes (1 de 3).jpg</p> <p>Dans le champ Valeur, supprimez le mot Image et saisissez un nom personnalisé.</p>
Nom personnalisé suivi d'un compteur	<p>Renomme les fichiers comme suit : nom personnalisé, compteur et extension. Exemple : Image 01.jpg, Image 02.jpg, Image 03.jpg, etc.</p> <p>Dans le champ Valeur, supprimez le mot Image et saisissez un nom personnalisé. Cliquez sur la flèche à côté du libellé dans la variable Le compte commence à 1 de 1 chiffres et paramétrez les chiffres dans les champs À partir de et des chiffres.</p>



Pour effectuer plusieurs opérations en même temps, cliquez sur le bouton **Afficher les actions** dans la boîte de dialogue Flux de production par lot, ou allez à l'option de menu **Lot | Personnaliser** en mode Gérer. Sélectionnez les actions dans la liste à gauche et faites-les glisser pour les déposer dans le volet de droite.

Redimensionner plusieurs images

Vous pouvez redimensionner un groupe d'images simultanément, et le logiciel vous permet d'exprimer les nouvelles dimensions en pixels, sous forme de pourcentage de leur taille d'origine, ou selon la taille d'impression physique.

! Le redimensionnement ne peut pas être annulé une fois appliqué.

Pour redimensionner plusieurs images

1. En mode Gérer, sélectionnez une ou plusieurs images.
2. Cliquez sur le bouton **Lot** et, dans le menu déroulant qui s'affiche, sélectionnez **Redimensionner**.
3. Dans la liste déroulante Redimensionner, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **par pourcentage** : Redimensionne les images à un pourcentage de leur taille d'origine.
 - **par taille en pixels** : Redimensionne les images en fonction d'une taille spécifique en pixels.
 - **par taille réelle ou d'impression** : Redimensionne les images selon des dimensions d'impression spécifiques.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **Enregistrer le pré-réglage** pour enregistrer ces actions en tant que pré-réglage pour une utilisation ultérieure. Dans ce cas, il vous faudra saisir un nom pour le pré-réglage puis cliquer sur Enregistrer. La prochaine fois que vous utiliserez l'option Lot, ce pré-réglage sera présenté comme option.
 - Cliquez sur **Exécuter le lot** pour redimensionner les fichiers.

Options de redimensionnement

par pourcentage	Pourcentage	Indique comment redimensionner les images. Saisissez un pourcentage inférieur à 100 pour réduire les images, et supérieur à 100 pour les agrandir.
	Appliquer à	Indique si le redimensionnement s'applique à la hauteur, à la largeur ou aux deux. Les deux sont recommandés.
par taille en pixels	Largeur	Indique la nouvelle largeur en pixels des images.
	Hauteur	Indique la nouvelle hauteur en pixels des images.
	Redimensionner	Indique comment redimensionner les images. Sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● Agrandir seulement : Redimensionne uniquement les images plus petites que la hauteur et la largeur indiquées. ● Réduire seulement : Redimensionne uniquement les images plus grandes que la hauteur et la largeur indiquées. ● Agrandir ou réduire : Redimensionne toutes les images à la hauteur et à la largeur indiquées.
	Conserver le rapport d'image original	Conserve le rapport hauteur/largeur des images. Recommandé.
	Adapter	Indique de conserver le rapport d'image en fonction de la largeur ou la hauteur. Pour plus d'informations sur la manière dont les différentes combinaisons affectent les images, voir Options de redimensionnement en pixels et action résultante .
par taille réelle ou d'impression	Unités	Indique les unités de mesure.
	Largeur	Indique la nouvelle largeur des images.
	Hauteur	Indique la nouvelle hauteur des images.
	Résolution	Indique la résolution d'impression des images.
	Conserver le rapport d'image original	Conserve le rapport hauteur/largeur des images. Recommandé.
	Adapter	Indique de conserver le rapport d'image en fonction de la largeur ou la hauteur. Pour plus d'informations sur la manière dont les différentes combinaisons affectent les images, voir Options de redimensionnement en pixels et action résultante .



Pour effectuer plusieurs opérations en même temps, cliquez sur le bouton **Afficher les actions** dans la boîte de dialogue Flux de production par lot, ou allez à l'option de menu **Lot | Personnaliser** en mode Gérer. Sélectionnez les actions dans la liste à gauche et faites-les glisser pour les déposer dans le volet de droite.

Parcourir

Parcourir les fichiers sur un appareil photo

Votre appareil photo se connecte à l'ordinateur comme un lecteur amovible, et les images qu'il contient s'affichent directement dans la liste des dossiers et celle des fichiers, tout comme si elles étaient sur

vosre disque dur. Vous pouvez également configurer ACDSee [pour qu'il s'ouvre automatiquement si vous connectez un appareil photo à votre ordinateur](#).

Pour faire glisser et déposer des photos d'un appareil photo

1. Branchez votre appareil photo ou votre périphérique à l'ordinateur. Assurez-vous qu'il est allumé et que le câble est correctement branché. L'appareil photo s'affiche dans la liste des dossiers, et son contenu est visible dans la liste des fichiers.
2. Sélectionnez des éléments dans la liste des fichiers et glissez-les dans un dossier.

Parcourir les fichiers dans le Finder

Vous pouvez afficher et visualiser des images dans le Finder.

Pour afficher et visualiser une image dans le Finder en mode Gérer ou Afficher

Sélectionnez un fichier et effectuez l'une des opérations suivantes :

- Affichez le menu contextuel (maintenez la touche Contrôle enfoncée tout en cliquant sur l'image) et sélectionnez **Afficher dans le Finder**.
- Allez à l'option de menu **Afficher | Afficher dans le Finder**.

Parcourir la liste des fichiers

Par défaut, les fichiers dans la liste des fichiers s'affichent sous forme de vignettes. Si vous préférez, vous pouvez les afficher sous forme de liste. La liste des fichiers est aussi dotée d'une barre de recherche rapide : il suffit de saisir un nom de fichier dans cette barre pour afficher tous les fichiers qui commencent par ce nom. Ce volet offre également plusieurs options de tri, par exemple par nom, par taille, par propriétés d'image et bien plus encore.



Vous pouvez définir les préférences d'affichage pour les vignettes. Voir [Préférences relatives au mode Gérer](#)

Barre d'outils de la liste des fichiers

La barre d'outils au bas de la fenêtre sert à gérer les options d'affichage.

Les options de tri sont les suivantes :

- Trier par nom
- Trier par taille
- Trier par type
- Trier par date de modification
- Trier par date-heure EXIF
- Trier par dimensions d'image
- Trier par portrait (ou par paysage)
- Trier par légende
- Trier par note

- Trier par marque
- Tri personnalisé (triez vos fichiers, puis cliquez sur Tri personnalisé pour enregistrer.)

Options de tri de la liste des fichiers

D'autres outils relatifs aux options d'affichage se trouvent dans la barre d'outils de la liste des fichiers.

	Pivoter vers la gauche	Fait pivoter les images sélectionnées vers la gauche
	Pivoter vers la droite	Fait pivoter les images sélectionnées vers la droite.
	Coup d'œil	Ouvre l'image sélectionnée dans Coup d'œil. Lorsque Coup d'œil est ouvert, vous pouvez également afficher l'image en mode plein écran.
	Diaporama	Affiche les images sous forme de diaporama.
	Vignette	Affiche les fichiers sous forme de vignettes. Par défaut, elles sont triées par nom.
	Liste	Affiche les fichiers sous forme de liste. Par défaut, ils sont triés par nom.
	Curseur du zoom	Détermine la taille des vignettes dans la liste des fichiers. Déplacez le curseur pour ajuster les vignettes. Le curseur de zoom est disponible seulement si les fichiers sont affichés sous forme de vignettes.

Icônes de recouvrement

Les icônes de recouvrement, qui apparaissent sur les vignettes, fournissent des informations supplémentaires à propos des fichiers.

	Développement	Apparaît si le fichier a été développé.
	Note	Apparaît si le fichier a été noté dans la base de données d'ACDSee.
	Éléments marqués	Apparaît si le fichier a été marqué.
	Éléments non marqués	Apparaît si le fichier n'a pas été marqué.
	Catégorie	Apparaît si une catégorie est associée au fichier.
	catégories	Apparaît si plus d'une catégorie est associée au fichier.
	Verrou	Apparaît si le fichier a été verrouillé.
	Hors connexion	Apparaît si le fichier est stocké sur un support amovible non monté, mais indexé dans la base de données actuelle.
	Exclusion	Apparaît si le fichier est stocké sur un périphérique amovible monté, non indexé dans la base de données.



Pour appliquer à la volée les plus récents paramètres de développement aux images, affichez le menu contextuel (maintenez la touche Contrôle enfoncée tout en cliquant sur une ou plusieurs vignettes) et sélectionnez **Développer | Appliquer la dernière utilisation**. Vous pouvez aussi appliquer n'importe quel paramètre de développement sauvegardé en sélectionnant l'option de menu **Développer** et en cliquant sur un préréglage enregistré.

Parcourir les fichiers en utilisant les flèches

En mode Gérer, vous pouvez utiliser les boutons en forme de flèche, dans le coin supérieur gauche de la fenêtre, pour naviguer dans vos dossiers. Le tableau suivant décrit ces boutons.

 Précédent	<p>Si un dossier est sélectionné dans la liste des dossiers, affiche le dernier dossier précédemment consulté. Le bouton est désactivé si vous n'avez pas accédé à d'autres dossiers avant celui-ci.</p> <p>Si un élément du panneau Organiser est sélectionné, ce bouton mène aux prochaines conditions de navigation récemment utilisées.</p> <p>Vous pouvez également utiliser le raccourci-clavier Commande + [pour retourner en arrière.</p>
 Suivant	<p>Si un dossier est sélectionné dans la liste des dossiers, affiche le prochain dossier précédemment consulté.</p> <p>Si un élément du panneau Organiser est sélectionné, ce bouton mène aux prochaines conditions de navigation récemment utilisées.</p> <p>Vous pouvez également utiliser le raccourci-clavier Commande +] pour naviguer vers l'avant.</p>
 Jusqu'à	<p>Si un dossier est sélectionné dans la liste des dossiers, affiche son dossier parent.</p> <p>Vous pouvez également naviguer à un dossier parent par l'intermédiaire de la barre de menu : sélectionnez l'option Aller Dossier parent.</p>

Parcourir la liste des dossiers

La liste des dossiers affiche une arborescence en temps réel de tous les fichiers sur votre ordinateur, y compris les périphériques USB connectés, les CD/DVD, les emplacements réseaux partagés, et votre compte ACDSee Online.

Chaque fois que vous cliquez sur un dossier, le logiciel compte le nombre d'éléments qu'il contient. Il met ensuite ce nombre en cache et l'affiche à côté du dossier, à la droite. Le nombre tient compte des dossiers et fichiers de tous types, sauf les dossiers imbriqués.

Comment afficher le contenu de plusieurs dossiers

Pour afficher le contenu de dossiers multiples, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez un groupe de dossiers consécutifs : appuyez sur **Maj** et cliquez sur les dossiers à afficher.
- Sélectionnez des dossiers spécifiques : appuyez sur **Commande** et cliquez sur les dossiers à afficher.

Comment créer et gérer les dossiers

La liste des dossiers sert à organiser vos fichiers; vous pouvez ajouter, supprimer, renommer et déplacer des dossiers au gré de vos besoins.

Pour gérer vos dossiers

1. Dans la liste des dossiers, naviguez jusqu'à l'emplacement où vous désirez ajouter, supprimer ou renommer un dossier.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour créer un dossier, sélectionnez l'option de menu **Fichier | Nouveau Dossier**. Saisissez un nom pour le dossier et appuyez sur la touche **Entrée**.
 - Pour supprimer un dossier, affichez le menu contextuel (cliquez sur le dossier tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée) et sélectionnez **Placer dans la Corbeille**.
 - Pour déplacer un dossier, cliquez sur le dossier et, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, faites-le glisser vers son nouvel emplacement.
 - Pour renommer un dossier, cliquez sur celui-ci, puis allez à l'option de menu **Éditer | Renommer**. Saisissez un nouveau nom pour le dossier et cliquez sur **Renommer**.



Vous ne pouvez pas renommer les lecteurs, ni les dossiers qui se trouvent sur un support en lecture seule, par exemple sur un CD-ROM.

Comment afficher un élément dans le Finder

Vous pouvez afficher l'emplacement d'un fichier dans le Finder.

Pour afficher un élément dans le Finder

Dans la liste des dossiers, affichez le menu contextuel (cliquez sur le dossier tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée), puis sélectionnez **Afficher dans le Finder**.

Comment gérer les éléments sous Favoris

Par défaut, la section Favoris de la liste des dossiers d'ACDSee renferme les dossiers qui proviennent des emplacements Images, Bureau, et le nom de l'utilisateur. Le nombre d'éléments s'affiche à côté de chaque dossier. Dans ACDSee, le fait de double-cliquer sur un élément sous Favoris a pour effet de mettre en évidence son emplacement dans l'arborescence des dossiers.

Pour ajouter un élément sous Favoris

Cliquez sur l'élément et faites-le glisser sur l'en-tête Favoris ou n'importe où dans la section Favoris, puis relâchez le bouton de la souris pour le déposer. Vous pouvez également effectuer une opération glisser-déposer pour modifier l'ordre des éléments.

Pour supprimer un élément de Favoris

Affichez le menu contextuel (cliquez sur l'élément à supprimer tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée), puis sélectionnez **Supprimer de Favoris**.



L'ajout sous Favoris d'éléments qui se trouvent sur un volume amovible est temporaire. L'objet disparaîtra des favoris dès que vous fermerez l'application ou éjecterez le volume.

Vous pouvez utiliser la section Favoris afin de naviguer vers un dossier contenant vos images.

Pour naviguer dans la section Favoris

1. En mode Gérer, dans le volet de gauche, cliquez sur **Favoris**.
Les dossiers Images, Bureau et votre nom d'utilisateur sont affichés.
2. Cliquez sur un dossier pour afficher son contenu dans la liste des fichiers.
3. Dans la liste des fichiers, naviguez jusqu'au dossier qui vous intéresse.

Passer à un autre mode d'affichage

La liste des fichiers offre les modes d'affichage vignettes et liste.

Pour passer rapidement d'un mode d'affichage à l'autre

Cliquez sur le bouton Liste  ou Vignettes  situé au bas de la liste des fichiers.

Pour choisir un mode d'affichage par l'intermédiaire du menu

1. En mode Gérer, allez au menu **Afficher**.
2. Sélectionnez l'une des options décrites dans le tableau ci-dessous.

Options d'affichage

Comme vignettes	Affiche une miniature de chaque fichier image et multimédia. Vous pouvez personnaliser l'apparence des vignettes et préciser les informations que vous désirez afficher sur celles-ci.
Comme liste	Affiche une liste des noms de fichier avec leur extension.

Ouvrir des fichiers dans un éditeur externe**Pour ouvrir un fichier dans un éditeur externe, effectuez l'une des opérations suivantes :**

- Affichez le menu contextuel (cliquez sur un ou plusieurs fichiers tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée), puis sélectionnez **Ouvrir avec** et sélectionnez dans la liste de programmes celui à utiliser.
- Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la liste des fichiers et faites-les glisser dans une des applications sur le Dock.

Afficher un aperçu des images avec Coup d'œil

Vous pouvez visualiser des images en utilisant la fonction d'Apple nommée Coup d'œil. Celle-ci affiche le contenu du fichier dans une fenêtre séparée et reconnaît plusieurs formats de fichiers, notamment images, vidéos, musique et audio, documents et feuilles de calcul.

Comment utiliser Coup d'œil**Pour ouvrir une image dans Coup d'œil**

En mode Gérer, sélectionnez un fichier et effectuez l'une des opérations suivantes :

- Allez à l'option de menu **Afficher | Coup d'œil**.
- Appuyez sur la **barre d'espace**.
- Affichez le menu contextuel (appuyez sur la touche Contrôle tout en cliquant sur le fichier), puis sélectionnez **Coup d'œil**.

- Utilisez le raccourci-clavier **Commande-Y**.
- Cliquez sur le bouton Coup d'œil  dans la barre d'outils au bas de la fenêtre.

Pour fermer la fenêtre Coup d'œil

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur le bouton Fermer.
- Appuyez sur la **barre d'espace**.
- Appuyez sur la touche **Échap**.
- Cliquez sur le bouton Coup d'œil  dans la barre d'outils au bas de la fenêtre.



Si vous avez deux écrans, vous pouvez déplacer la fenêtre Coup d'œil sur le deuxième écran, et ainsi afficher vos images en plein écran à mesure que vous naviguez votre liste en mode Gérer sur le premier écran.

Faire pivoter ou retourner des images

Vous pouvez faire pivoter ou retourner plusieurs images selon des angles prédéfinis.

Pour faire pivoter ou retourner une image

1. En mode Gérer, sélectionnez une ou plusieurs images.
2. Allez à l'option de menu **Éditer**, puis sélectionnez une option dans le tableau ci-dessous.

Options de rotation et de retournement

Pivoter vers la gauche	Fait pivoter les images sélectionnées vers la gauche. Vous pouvez également utiliser le raccourci-clavier Contrôle-L ou cliquer sur le bouton de rotation à gauche  .
Pivoter vers la droite	Fait pivoter les images sélectionnées vers la droite. Vous pouvez également utiliser le raccourci-clavier Contrôle-R ou cliquer sur le bouton de rotation à droite  .
Retourner horizontalement	Retourne l'image sur l'axe horizontal. Vous pouvez également utiliser le raccourci-clavier Contrôle-H .
Retourner verticalement	Retourne l'image sur l'axe vertical. Vous pouvez également utiliser le raccourci-clavier Contrôle-V .

Sélectionner des fichiers

Dans la liste des fichiers, vous pouvez sélectionner ou annuler la sélection de tous les fichiers d'un seul coup.

Pour sélectionner tous les fichiers et sous-dossiers dans le dossier actuel, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Utilisez le raccourci-clavier **Commande-A**.
- En mode Gérer, allez à l'option de menu **Éditer | Tout sélectionner**.

Pour désélectionner tous les fichiers et sous-dossiers dans le dossier actuel, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur le fond de la liste des fichiers.
- Utilisez le raccourci-clavier **Maj-Commande-A**.
- En mode Gérer, allez à l'option de menu **Éditer | Ne rien sélectionner**.

Afficher des images sous forme de diaporama

L'option diaporama est accessible en mode Gérer et Afficher. Vous pouvez configurer plusieurs aspects du diaporama, dont le temps d'affichage de chaque image, les effets de transition, et les options de répéter ou mélanger.

Pour lancer un diaporama

1. En mode Gérer, sélectionnez un dossier dans l'arborescence ou dans la liste des fichiers. En mode Afficher, le diaporama présentera toutes les images qui se trouvent sur la bande de film, en commençant par l'image active.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Allez à l'option de menu **Afficher | Diaporama**
 - Utilisez le raccourci-clavier **Maj-Commande-F**
 - Appuyez sur le bouton Diaporama dans la barre d'outils au bas de la fenêtre.



Pour quitter un diaporama, il suffit d'appuyer sur la touche **Échap**.

Pendant que le diaporama tourne, déplacez votre curseur à l'écran pour afficher les options suivantes :

Options de diaporama

Délai	Indique de temps de transition.
Précédent	Retourne à l'image précédente.
Interrompre / Exécuter	Interrompt ou reprend le diaporama.
Suivant	Passe à l'image suivante.
Choisir un effet	Permet de choisir un effet dans la liste déroulante.
Répéter	Répète le diaporama.
Mélanger	Affiche les images du diaporama dans un ordre aléatoire.
Quitter	Quitte le diaporama.

Afficher des images en mode Plein écran

Utilisez la fonction Plein écran pour que les images affichées occupent tout l'écran.

Comment afficher les images en mode Plein écran

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur Plein écran  (en mode Afficher uniquement).
- Allez à l'option de menu **Afficher | Plein écran**.
- Utilisez le raccourci-clavier **Option-Commande-F**.



Pendant que vous naviguez en mode Plein écran, vous pouvez marquer des images pour traitement ultérieur en utilisant la barre oblique inverse (\).

En mode plein écran, vous pouvez :

- Augmenter le facteur de zoom en utilisant le raccourci-clavier **Commande** et **+**.
- Réduire le facteur de zoom en utilisant le raccourci-clavier **Commande** et **-**.
- Quitter le mode Plein écran en appuyant sur la touche **Échap**.
- Parcourir les images une à la fois en utilisant la souris ou les touches de flèche.



Vous pouvez également définir les [préférences d'affichage plein écran](#) qui s'appliquent aux modes Gérer et Afficher.

Importer des photos

Importer des fichiers vers ACDSee

Pour importer des fichiers d'un appareil photo ou d'un périphérique

1. En mode Gérer, cliquez sur le bouton **Importer** pour afficher la liste déroulante, puis sélectionnez **D'un appareil photo** ou **D'un périphérique de stockage de masse**.
2. Si vous avez plus d'un appareil ou périphérique connecté, utilisez le menu contextuel pour sélectionner celui qui vous intéresse.
3. Le logiciel vous offre plusieurs options d'importation, décrites dans le tableau ci-dessous.
4. Après avoir arrêté vos choix, cliquez sur le bouton **Importer les éléments cochés**.

Préférences relatives aux vignettes

Choisir	Cliquez sur le bouton Choisir pour naviguer le périphérique de stockage de masse jusqu'aux fichiers à importer.
Tout sélectionner	Cliquez sur cette option pour sélectionner toutes les vignettes.
Ne rien sélectionner	Cliquez sur cette option pour annuler la sélection de toutes les vignettes.
Curseur de zoom	Utilisez ce curseur pour augmenter ou réduire le facteur de grossissement des vignettes dans le volet de prévisualisation.

Préférences relatives à l'importation

Importer vers	Sélectionnez dans la liste déroulante le dossier dans lequel seront placés les fichiers que vous importez.
Placer dans un sous-dossier	Sélectionnez cette option pour créer un sous-dossier où seront placés les fichiers; le nom du sous-dossier sera une date. Sélectionnez le format de la date.

Remplacer les fichiers existants	Sélectionnez cette option si vous voulez écraser les fichiers qui se trouvent déjà dans le dossier de destination que vous avez choisi pour l'importation.
Exécuter les préréglages d'opérations en lot	Sélectionnez cette option pour appliquer automatiquement des préréglages aux fichiers après leur importation. Sélectionnez les préréglages à appliquer dans la liste déroulante.
Renommer	Sélectionnez cette option si vous voulez que les fichiers importés portent un autre nom que leur nom original sur l'appareil ou périphérique. Faites glisser les variables dans le champ Nom, et modifiez-en l'ordre selon vos préférences. Un aperçu du format du nom s'affiche dans la zone Aperçu.



Vous pouvez aussi accéder à l'option d'importation à partir du menu principal en mode Gérer ou Afficher, en choisissant **Fichier | Importer**.

Gérer les informations dans la base de données

Survol de la base de données ACDSsee

La base de données ACDSsee stocke automatiquement les informations des fichiers image et multimédias lorsque vous parcourez vos dossiers. On appelle ce processus le catalogage. La base de données vous permet d'explorer plus rapidement votre ordinateur, et vous pouvez utiliser les informations stockées dans la base de données afin de trier, organiser, rechercher et filtrer vos fichiers image et multimédias. Vous pouvez également [exclure les disques amovibles ou les lecteurs de CD/DVD de la base de données](#).

Sauvegarder et restaurer la base de données

Pour sauvegarder la base de données

1. Allez à l'option de menu **Outils | Sauvegarder la base de données**.
2. Saisissez un nom et un emplacement où sauvegarder les fichiers.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Pour restaurer les informations de la base de données

1. Allez à l'option de menu **Outils | Restaurer la base de données**,
2. Dans la boîte de dialogue Restaurer la base de données, naviguez à l'emplacement de votre fichier de sauvegarde.
3. Cliquez sur **Restaurer** pour lancer la restauration de la base de données.

Intégrer les informations de la base de données

La base de données ACDSsee stocke automatiquement les informations des fichiers image et multimédias lorsque vous parcourez vos dossiers. On appelle ce processus le catalogage. La base de données vous permet d'explorer plus rapidement votre ordinateur, et vous pouvez utiliser les informations stockées dans la base de données afin de trier, organiser, rechercher et filtrer vos fichiers image et multimédias. Si vous tenez à protéger encore plus les informations de la base de données (dans la rare éventualité où la base de données serait corrompue), vous avez l'option d'intégrer les données de la base directement à même les fichiers. Intégrer l'information dans les fichiers eux-mêmes, en plus de la stocker dans la base de données, est une façon efficace de sauvegarder les données afin de pouvoir les récupérer au besoin.

Pour intégrer les informations de la base de données

1. Sélectionnez les fichiers dans la liste des fichiers.
2. Allez à l'option de menu **Outils | Intégrer les informations de la base de données dans les fichiers sélectionnés**.



Dans le cas de fichiers qui ne prennent pas à charge l'intégration de données XMP (par exemple les fichiers au format RAW), le programme crée des fichiers XMP annexes.

Pour récupérer des données qui avaient été intégrées aux fichiers, vous avez deux options, décrites dans le tableau ci-dessous.

Cataloguer les dossiers ou Cataloguer les fichiers sélectionnés

Cataloguer les dossiers	Permet de récupérer les données intégrées à tous les fichiers qui se trouvent dans les dossiers spécifiés.
Cataloguer les fichiers sélectionnés	Permet de récupérer uniquement les informations intégrées aux fichiers spécifiés.

Cataloguer les dossiers

Pour récupérer les données intégrées à partir de tous les fichiers de dossiers sélectionnés

1. Allez à l'option de menu **Outils | Cataloguer les dossiers**.
2. Dans la boîte de dialogue Cataloguer les dossiers, naviguez au dossier à cataloguer.
3. Si vous voulez inclure les sous-dossiers, cochez la case **Inclure les sous-dossiers**.
4. Cliquez sur le bouton **Cataloguer**.

Cataloguer les fichiers sélectionnés

Pour récupérer les données intégrées à certains fichiers seulement

1. Sélectionnez les fichiers dans la liste des fichiers.
2. Allez à l'option de menu **Outils | Cataloguer les fichiers sélectionnés**.



ACDSee utilise XMP pour intégrer les informations de la base de données dans chaque fichier. Seuls certains formats et extensions de fichier prennent en charge XMP. Il s'agit notamment des formats GIF, JPEG, DNG, PNG et TIF. Pour ces formats, les informations de la base de données sont intégrées à même le fichier, si bien que vous pouvez renommer ou déplacer le fichier en dehors d'ACDSee et quand même pouvoir récupérer les données.



Pour les formats qui ne prennent pas encore en charge XMP, notamment les formats RAW, PSD et ABR, les informations de la base de données sont écrites dans un fichier annexe stocké dans le même dossier que l'image. Étant donné que les fichiers annexes sont distincts du fichier en question, vous devez les renommer ou les déplacer ensemble, sans quoi vous risquez de perdre définitivement les données.

Vider la base de données

Vous pouvez recommencer du début en utilisant une nouvelle base sans données. Lorsque vous videz la base de données, les données en cache (vignettes, catégories, notes, mots-clés et autres données ACDSee) sont supprimées de façon définitive.

Pour vider la base de données

1. En mode Gérer, allez à l'option de menu **Outils | Vider la base de données**. Ou utilisez le raccourci-clavier **Contrôle-Option-Commande-Suppr.**
2. Confirmez l'opération en cliquant sur le bouton **Vider**.



L'option [Faire l'entretien de la base de données](#) permet de supprimer certains volumes sélectionnés, tandis que l'option [Vider la base de données](#) supprime tous les volumes de base de données sans distinction.

Faire l'entretien de la base de données

Pour améliorer la vitesse d'exécution du logiciel, il est recommandé de supprimer de la base de données les données dont vous n'avez plus besoin, ou même toutes les données s'il y a lieu.

Pour optimiser la base de données

1. Allez à l'option de menu **Outils | Faire l'entretien de la base de données**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez un volume, puis cliquez sur **Supprimer les orphelins** pour supprimer toute donnée orpheline de la base de données.
 - Sélectionnez un volume et cliquez sur **Supprimer tous les éléments** pour supprimer toutes les informations dans la base de données.



L'option [Faire l'entretien de la base de données](#) permet de supprimer certains volumes sélectionnés, tandis que l'option [Vider la base de données](#) supprime tous les volumes de base de données sans distinction.



Les données orphelines sont celles qui pointent vers un fichier qui n'existe plus, soit parce qu'il a été supprimé, soit parce qu'il a été déplacé en utilisant une application autre que ACDSee.

Optimiser la base de données

Pour améliorer la vitesse d'exécution du logiciel, vous pouvez optimiser la base de données en supprimant les données orphelines et périmées.

Pour optimiser la base de données

1. Allez à l'option de menu **Outils | Optimiser la base de données**, ou utilisez le raccourci-clavier **Contrôle-Commande-Suppr.**
2. Pour confirmer l'opération, cliquez sur le bouton **Optimiser la base de données**.

Organiser

Ajouter des commentaires Spotlight aux fichiers

Dans ACDSee, vous pouvez ajouter des commentaires Spotlight à plusieurs fichiers à la fois. L'ajout de ces commentaires permet de retrouver rapidement les fichiers à l'aide de la recherche Spotlight, que ce soit en utilisant ACDSee ou une autre application.

Pour ajouter un commentaire Spotlight

1. En mode Gérer, sélectionnez un ou plusieurs fichiers.
2. Cliquez sur l'onglet **Propriétés**, puis, dans la liste déroulante, sélectionnez **Fichier**.
3. Dans la zone **Commentaire Spotlight**, saisissez un commentaire ou des mots-clés.



Pour lancer une recherche Spotlight, utilisez le raccourci-clavier **Commande-Barre d'espace**.

Associer des catégories et des notes

Vous pouvez affecter des notes et des catégories à vos fichiers sans avoir à les copier ou déplacer au préalable.



L'affectation d'étiquettes de couleur se fait dans les panneaux Propriétés et Organiser du mode Gérer; si le panneau n'est pas affiché à l'écran, allez à l'option de menu **Afficher | Propriétés** ou **Afficher | Organiser**.



Pour en savoir davantage sur comment créer des catégories, consultez la rubrique [Gérer les catégories](#).

Comment affecter des catégories et des notes dans le panneau Organiser, et les utiliser comme critères de recherche

Le panneau Organiser permet non seulement d'affecter des catégories et des notes, mais aussi d'effectuer des recherches à l'aide de cette information.

Pour associer des catégories et des notes à des fichiers dans le panneau Organiser

1. En mode Gérer, faites glisser les fichiers sélectionnés vers une catégorie ou une note dans le panneau Organiser.
2. En mode Afficher, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Allez à l'option de menu **Éditer | Catégories** et cliquez sur la catégorie que vous voulez associer au fichier.
 - Allez à l'option de menu **Éditer | Note** et cliquez sur la note que vous voulez associer au fichier.

Pour effectuer une recherche basée sur les catégories ou les notes dans le panneau Organiser

Cliquez sur le nom de la catégorie ou le numéro qui correspond à la note; le programme filtrera automatiquement la liste des fichiers pour afficher tous ceux qui sont associés à la catégorie ou note.

Comment affecter des catégories et des notes dans le panneau Propriétés

Il est aussi possible d'affecter des catégories et des notes à partir du panneau Propriétés.

Pour affecter des notes dans le panneau Propriétés

1. Dans la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers à modifier.
2. Dans le panneau Propriétés, sélectionnez l'option **Métadonnées ACDSee** dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez une note.

Pour affecter des catégories dans le panneau Propriétés

1. Dans la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers à modifier.
2. Dans le panneau Propriétés, sélectionnez l'option **Métadonnées ACDSee** dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez une ou plusieurs catégories.

Comment annuler l'association d'une catégories ou note à un fichier

Vous pouvez supprimer l'association d'un fichier à une catégorie ou note sans déplacer ni supprimer le fichier en question, ni même toucher les autres fichiers associés à la catégorie ou note.

Pour annuler l'association d'une catégorie ou note à un fichier

1. Dans la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers à modifier.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser et déposez les fichiers vers la ligne « Aucune note » du panneau Organiser.
 - Annulez la sélection de la catégorie dans le panneau Organiser ou Propriétés.
 - Annulez la sélection d'une note en cochant sur une autre note ou sur le X.

Affecter des étiquettes de couleur

Les étiquettes de couleur sont une méthode efficace de donner un nom à vos étapes de traitement et de voir d'un coup d'œil quels images sont à quel étape. Chaque couleur peut représenter une étape différente de votre flux de production. Par exemple, à mesure que vous passez en revue vos photos, vous pouvez affecter une étiquette à celles que vous avez l'intention de télécharger, imprimer, supprimer, modifier, améliorer la netteté, ou n'importe quelle autre opération qui correspond à vos besoins. Une fois les fichiers étiquetés, il suffit de cliquer sur un étiquette de couleur dans le panneau Organiser pour afficher d'un coup tous les fichiers associés à celle-ci.

Les étiquettes de couleur, tout comme les marques, les catégories et les notes, facilitent la tâche de mettre de côté, organiser et grouper vos photos sans avoir à les déplacer d'un dossier à l'autre.



L'affectation d'étiquettes de couleur se fait dans les panneaux Propriétés et Organiser du mode Gérer; si le panneau n'est pas affiché à l'écran, allez à l'option de menu **Afficher | Propriétés** ou **Afficher | Organiser**.

Créer un groupe d'étiquettes de couleur

Au départ, il est recommandé de créer un groupe d'étiquettes personnalisé. Après quoi, vous pourrez associer vos images aux étiquettes pertinentes à votre flux de production.

Pour créer un groupe d'étiquettes de couleur

1. Dans le panneau Organiser, cliquez sur le bouton des paramètres d'étiquettes, puis sélectionnez **Nouveau groupe d'étiquettes**.

2. Saisissez un nom pour le groupe d'étiquettes.
3. Saisissez un nom pour chaque étiquette dans le groupe, puis cliquez sur **OK**.



Une fois les groupes créés, ils sont accessibles à partir du panneau Organiser : il suffit de cliquer sur le bouton des paramètres d'étiquettes puis de sélectionner le groupe voulu dans la liste déroulante. Avant d'affecter une étiquette de couleur, vérifiez que le groupe d'étiquettes actif est le bon. Le nom du groupe actif apparaît entre crochets à côté de l'en-tête Étiquettes.



Si l'étiquette sur une image est de couleur turquoise, c'est que l'étiquette provient d'un groupe autre que le groupe actif.

Comment affecter des étiquettes de couleur

Vous pouvez associer une étiquette de couleur à vos fichiers en utilisant les méthodes suivantes :

- Panneau Organiser
- Panneau Propriétés
- Menu Éditer (mode Gérer ou Afficher)
- Menu contextuel
- Raccourcis-clavier



ACDSee utilise XMP pour intégrer les métadonnées ACDSee dans chaque fichier. Seuls certains formats et extensions de fichier prennent en charge XMP. Il s'agit notamment des formats GIF, JPEG, DNG, PNG et TIF. Pour ces formats, les métadonnées ACDSee sont intégrées à même le fichier, si bien que vous pouvez renommer ou déplacer le fichier en dehors d'ACDSee et quand même pouvoir récupérer les données. Pour les formats qui ne prennent pas encore en charge XMP, notamment les formats RAW, PSD et ABR, les métadonnées ACDSee sont écrites dans un fichier annexe stocké dans le même dossier que l'image.

Pour affecter une étiquette de couleur en utilisant le panneau Organiser

1. En mode Gérer, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser les dossiers sélectionnés vers l'étiquette de couleur voulue dans le panneau Organiser.
 - Faites glisser l'étiquette du couleur à partir du panneau Organiser vers les fichiers sélectionnés.

Pour affecter une étiquette de couleur en utilisant le panneau Propriétés

1. Dans la liste des fichiers, sélectionnez les fichiers auxquels vous voulez ajouter une étiquette.
2. Dans la liste déroulante du panneau Propriétés, sélectionnez Métadonnées ACDSee.
3. Sélectionnez une étiquette de couleur dans la liste déroulante Étiquettes.

Pour affecter une étiquette de couleur en utilisant le menu Éditer (modes Gérer ou Afficher)

- Allez à l'option de menu **Éditer | Étiquette** et sélectionnez une étiquette de couleur.

Pour affecter une étiquette de couleur en utilisant le menu contextuel

- Affichez le menu contextuel (cliquez sur le fichier tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée), sélectionnez **Étiquette**, puis sélectionnez le nom d'une étiquette.

Pour affecter une étiquette de couleur en utilisant un raccourci-clavier

- Il existe un raccourci-clavier pour chacune des sept étiquettes de couleur; en outre, le raccourci Contrôle-0 permet d'enlever les étiquettes (semble aux raccourcis pour les notes, sauf que la touche Contrôle est utilisée plutôt que la touche Commande).

	Contrôle-1
	Contrôle-2
	Contrôle-3
	Contrôle-4
	Contrôle-5
	Contrôle-6
	Contrôle-7
	Contrôle-0 Aucune étiquette

Comment utiliser les étiquettes de couleur comme critère de recherche**Pour chercher toutes les images de la base de données associées à une étiquette**

- Cliquez sur l'étiquette de couleur pertinente dans le volet Organiser; le programme affichera dans la liste des fichiers tous ceux qui sont associés à cette étiquette.
- Utilisez la barre de recherche rapide.



Dans le panneau Organiser, sélectionnez plusieurs étiquettes (maintenez la touche Commande enfoncée tout en cliquant sur chaque étiquette voulue); le programme affiche dans la liste des fichiers tous ceux associés à l'une ou l'autre de ces étiquettes.

Comment supprimer l'association à une étiquette de couleur ou un groupe d'étiquettes**Pour enlever l'association d'une étiquette à un fichier**

1. Dans la liste des fichiers, sélectionnez ceux dont vous voulez supprimer l'association à une étiquette.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Affichez le menu contextuel (maintenez la touche Contrôle enfoncée tout en cliquant sur un fichier pour le sélectionner), puis choisissez **Étiquette | Aucune étiquette**.
 - Faites glisser les dossiers sélectionnés vers l'icône Aucune étiquette dans le panneau Organiser.

Pour supprimer un groupe d'étiquettes

1. Dans le panneau Organiser, cliquez sur le bouton des paramètres d'étiquettes, puis sélectionnez **Modifier les groupes d'étiquettes**.
2. Sélectionnez le groupe à supprimer dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur le bouton de suppression (-).

Copier et déplacer des fichiers

Vous pouvez déplacer des fichiers et dossiers sur votre disque dur, et spécifier comment gérer le remplacement des fichiers existants. Lorsque vous utilisez ACDSee pour déplacer vos fichiers, les informations de la base de données associées à ces fichiers sont automatiquement copiées vers le nouvel emplacement.

Pour copier ou déplacer les fichiers en mode Gérer

1. Dans la liste des fichiers, sélectionnez une ou plusieurs images et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Affichez le menu contextuel (cliquez sur un fichier tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée), puis sélectionnez l'option **Copier vers un dossier** ou **Déplacer vers un dossier**.
 - Allez à l'option de menu **Fichier | Copier vers un dossier** ou **Déplacer vers un dossier**.
2. Cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez copier ou déplacer le fichier.
3. Sélectionnez la case à cocher **Enregistrer l'emplacement dans les raccourcis**, pour enregistrer l'emplacement du dossier. L'emplacement sera affiché automatiquement la prochaine fois que vous sélectionnez Copier vers un dossier ou Déplacer vers un dossier, pour accélérer la sélection du dossier de destination.
4. Cliquez sur **Copier** ou **Déplacer**.

Copier des images

Vous pouvez copier et coller des images d'un dossier à l'autre sans quitter l'interface d'ACDSee. L'opération Copier conserve toutes les métadonnées : EXIF, IPTC, de la base de données et du fichier.

Pour copier une image

1. En mode Gérer, sélectionnez le fichier image à copier.
2. Allez à l'option de menu **Éditer | Copier** ou utilisez le raccourci-clavier **Commande-C**.
3. Naviguez jusqu'au dossier de destination où coller l'image, puis allez à l'option de menu **Éditer | Coller** ou utilisez le raccourci-clavier **Commande-V**.

Créer et supprimer des dossiers

En mode Gérer, vous pouvez créer et supprimer des dossiers pour organiser vos fichiers.

Pour créer un dossier

1. En mode Gérer, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Allez à l'option de menu **Fichier | Nouveau dossier**.
 - Cliquez sur le bouton Ajouter  au bas de la liste des dossiers.
2. Saisissez un nom pour le nouveau dossier et appuyez sur la touche **Entrée**.

Pour supprimer un dossier

En mode Gérer, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Affichez le menu contextuel (cliquez sur un dossier dans la liste des dossiers ou des fichiers et maintenez la touche Contrôle enfoncée), puis sélectionnez **Placer dans la corbeille**.

- Cliquez sur le bouton de suppression au bas de la liste des dossiers.

Gérer les catégories

Vous pouvez utiliser les panneaux [Organiser](#) et [Propriétés](#) pour créer, renommer, supprimer et déplacer des catégories.

Pour gérer les catégories dans le panneau Organiser

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Affichez le menu contextuel (cliquez dans la zone des catégories tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez **Nouvelle catégorie**). Saisissez un nom pour la nouvelle catégorie et appuyez sur la touche **Entrée**.
- Pour déplacer une catégorie, faites-la glisser jusqu'à son nouvel emplacement.
- Pour éditer une catégorie, cliquez sur celle-ci tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez l'option **Modifier la catégorie**. Renommez la catégorie.
- Pour supprimer une catégorie, cliquez sur celle-ci tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez l'option **Supprimer**.
- Pour créer une sous-catégorie, sélectionnez une catégorie de niveau supérieur (parente) dans la liste. Affichez le menu contextuel (cliquez sur la catégorie tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée), sélectionnez l'option **Nouvelle sous-catégorie**, puis saisissez un nom pour la sous-catégorie.

Pour créer et gérer les catégories dans le panneau Propriétés

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour créer une catégorie, cliquez sur l'en-tête de catégorie, puis cliquez sur et saisissez un nom pour la catégorie.
- Pour créer une sous-catégorie, sélectionnez une catégorie de niveau supérieur sur la liste. Cliquez sur , puis saisissez un nom pour la sous-catégorie.
- Pour déplacer une catégorie, faites-la glisser jusqu'à son nouvel emplacement.
- Pour renommer une catégorie, double-cliquez sur son nom et saisissez un autre nom. Appuyez sur **Entrée** pour appliquer les modifications.
- Pour supprimer une catégorie, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton .

Créer des panneaux de propriétés personnalisés

Personnalisez le panneau des propriétés de sorte qu'il affiche seulement les métadonnées qui vous intéressent le plus.

Pour créer un panneau de propriétés personnalisé

1. Dans la liste déroulante du panneau Propriétés, sélectionnez **Créer un profil**.
2. Saisissez un nom dans le champ **Nom du profil**.
3. Sélectionnez la case à cocher à côté de chacune des propriétés que vous voulez afficher dans votre volet personnalisé.
4. Cliquez sur **Appliquer**.



Si le panneau Propriétés n'est pas visible en mode Gérer, vous pouvez l'ouvrir en allant à l'option de menu **Afficher | Propriétés**.

Gestion et organisation des fichiers dans ACDSee

En plus de ses fonctions de navigation et d'affichage, ACDSee est doté d'outils de gestion intégrés pour vous aider à trier et organiser vos images et fichiers multimédias. En voici quelques exemples : opérations par lot (permettant de modifier ou d'ajuster plusieurs fichiers en même temps), classification par catégories et notes, ainsi qu'une base de données puissante où sont stockées toutes les informations importantes concernant vos images.

ACDSee est doté d'un panneau de propriétés facile d'accès, où vous pouvez consulter d'un coup d'oeil les propriétés des fichiers et les informations relatives aux images, et modifier ces informations, notamment les métadonnées et le contenu de la base de données.



Si le panneau Propriétés n'est pas visible, vous pouvez l'ouvrir en allant à l'option de menu **Afficher | Propriétés**.

Coller des fichiers et des dossiers

Vous pouvez copier des fichiers, puis les coller dans un autre dossier sans perdre les informations de votre base de données.

Pour copier et coller des fichiers ou des dossiers

1. En mode Gérer, dans la liste des dossiers ou des fichiers, sélectionnez un ou plusieurs dossiers ou fichiers.
2. Allez à l'option de menu **Éditer | Copier**.
3. Dans la liste des dossiers, naviguez jusqu'au nouvel emplacement.
4. Allez à l'option de menu **Éditer | Coller** pour placer les fichiers ou les dossiers dans le nouvel emplacement.

Renommer un fichier ou un dossier

Vous pouvez renommer un fichier ou un dossier de votre disque dur dans la liste des dossiers et celle des fichiers.

Pour renommer un fichier ou un dossier en mode Gérer

1. Dans la liste des fichiers ou des dossiers, sélectionnez l'élément à renommer.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Allez à l'option de menu **Éditer | Renommer**.
 - Affichez le menu contextuel (cliquez sur le fichier tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée), puis sélectionnez l'option **Renommer**.
3. Saisissez un nouveau nom pour le fichier et cliquez sur **Renommer**.



Vous pouvez renommer plusieurs fichiers en même temps en effectuant une opération par lot.

Enregistrer des fichiers

Vous pouvez enregistrer vos fichiers dans un autre dossier ou un autre format et qualité de fichier.

Pour enregistrer des fichiers

1. En mode Gérer, sélectionnez un fichier dans la liste des fichiers.
2. Allez à l'option de menu **Fichier | Enregistrer sous**.
3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, saisissez un nom pour le fichier.
4. Indiquez l'emplacement de destination où enregistrer le fichier.
5. Sélectionnez vos préférences en ce qui concerne le profil colorimétrique, le format et la qualité.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Marquer des images

Le nombre de photos prises lors d'un événement important comme un mariage ou un marathon peut facilement se chiffrer dans les centaines. Une fois les photos transférées sur votre ordinateur, vous voudrez sans doute faire un premier tri et sélectionner les meilleures. Les marques ont été conçues pour vous faciliter cette tâche; il suffit d'ajouter une marque temporaire aux photos que vous voulez retenir pour traitement ultérieur.

La case à cocher pour le marquage se trouve dans le coin inférieur droit de la vignette. Cliquez sur cette case pour ajouter une marque à la photo, et cliquez à nouveau pour enlever la marque. Les photos restent marquées jusqu'à ce que vous enleviez la marque.

Vous pouvez afficher toutes les photos marquées d'un seul coup : dans le panneau Organiser, sous l'entête « Éléments spéciaux », cliquez sur le mot « Marqué ». Les marques, tout comme les catégories, les étiquettes de couleur et les notes, facilitent la tâche de mettre de côté, organiser et grouper vos photos sans avoir à les déplacer d'un dossier à l'autre.



La fonction de marquage est conçue comme un moyen temporaire de séparer les images. Une fois les images marquées, vous pouvez les déplacer ou leur affecter des catégories et des notes, puis enlever la marque. Les catégories, les notes, les étiquettes de couleur et les dossiers sont plus efficaces à long terme pour organiser et grouper des photos.

Pour cocher une image sélectionnée

- Utilisez la barre oblique inverse \ pour activer la coche.
- Sélectionnez la case qui se trouve dans le coin inférieur droit de la vignette.
- Affichez le menu contextuel (cliquez sur l'image ou sa vignette tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée), puis sélectionnez **Marquer**.
- Dans le panneau Propriétés, cochez la case à côté de **Marque**.

Pour enlever la marque d'une image sélectionnée

- Utilisez la barre oblique inverse \ pour désactiver la coche.
- Dans le panneau Propriétés, sélectionnez **Base de données ACDSee** dans la liste déroulante, puis désélectionnez la case à côté de **Marque**.

Pour enlever la marque de toutes les images

1. Affichez tous les fichiers marqués en cliquant sur le mot **Marqué** dans le panneau Organiser.
2. Utilisez le raccourci-clavier **Commande-A** pour tous les sélectionner.
3. Utilisez la barre oblique inverse \ pour désactiver la coche.

Pour afficher une photo marquée

En mode Gérer, cliquez sur le panneau Organiser, puis cliquez sur le mot **Marqué**. Le programme affiche dans la liste des fichiers toutes les photos marquées provenant de tous les dossiers.

Survol du panneau Organiser

Le panneau Organiser est l'un des plus utiles d'ACDSee : vous y trouverez de nombreuses méthodes d'organisation, de tri et de recherche de fichier.

S'il n'est pas visible, vous pouvez l'ouvrir en allant à l'option de menu **Afficher | Organiser**.

Utilisez le panneau Organiser pour classer vos photos. Cliquez sur une catégorie ou une note pour voir tous les fichiers qui y sont associés. Par exemple, si vous sélectionnez la catégorie **Albums**, toutes les images associées à cette catégorie s'affichent dans la liste des fichiers. Pour revenir à une vue précédente dans la liste des fichiers, cliquez sur le bouton de retour ou sur un dossier dans la liste des dossiers. Vous pouvez également sélectionner la **Banque d'images** dans le panneau Organiser pour afficher toutes les images cataloguées dans la base de données d'ACDSee.

Catégories

Les catégories permettent d'organiser les fichiers facilement et logiquement. Lorsque vous associez un fichier à une catégorie, vous ne retirez pas le fichier de son dossier et ne créez pas de copie supplémentaire. Les catégories peuvent être simples ou complexes et vous pouvez les renommer à votre guise. Sélectionnez des fichiers dans la liste des fichiers et faites-les glisser jusqu'à la catégorie choisie. Une fois les fichiers associés à des catégories, vous pouvez les chercher, trier et grouper par catégorie. Quand un fichier est associé à une catégorie, l'icône  paraîtra sur sa vignette dans la liste des fichiers. Si un fichier est associé à plusieurs catégories, l'icône sur la vignette sera celui des catégorie multiples .

-
-  Les options pour créer, supprimer et renommer une catégorie par défaut se trouvent dans le menu contextuel; pour y accéder, cliquez sur la catégorie tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée.
 - Il est possible d'associer en quelques clics plusieurs fichiers à plusieurs catégories : utilisez l'option Base de données du panneau Propriétés.
-

Notes

Cliquez sur le chiffre qui représente une note pour voir tous les fichiers qui ont cette note. Vous pouvez affecter une note de 1 à 5 aux fichiers; il suffit de faire glisser les fichiers en question vers cette note dans le panneau Organiser. Un fichier ne peut avoir qu'une seule note. Lorsqu'un fichier est noté, sa note apparaît sur la vignette dans la liste des fichiers.

Étiquettes de couleur

Cliquez sur une étiquette de couleur pour voir tous les fichiers qui y sont associés. Vous pouvez créer des ensembles d'étiquettes. Pour associer des fichiers à une étiquette, il suffit de faire glisser les fichiers en question vers l'étiquette dans le panneau Organiser. Un fichier ne peut avoir qu'une seule étiquette de

couleur. Lorsqu'un fichier est étiqueté, son étiquette apparaît sur la vignette dans la liste des fichiers. Une étiquette de couleur turquoise indique que cette étiquette ne fait pas partie de l'ensemble d'étiquettes actif.

Éléments spéciaux

Les éléments spéciaux servent à afficher rapidement toutes les images de la base de données et toutes les images sans catégorie. Sélectionnez l'un des éléments suivants :

- **Banque d'images** : Affiche toutes les images cataloguées dans la base de données d'ACDSee. Si vous avez une grande collection d'images, il faudra peut-être quelques instants pour rassembler toutes les informations.
- **Sans catégorie** : Affiche toutes les images cataloguées dans la base de données qui ne sont associées à aucune catégorie.
- **Marqué** : Affiche toutes les photos qui se trouvent sur l'ordinateur et qui portent une marque.

Vous pouvez affecter une note ou une catégorie à n'importe quel type de fichier, mais les options sous Éléments spéciaux s'appliquent seulement aux images.

Calendrier

Les images dotées d'information EXIF sont organisées par date dans la section Calendrier du panneau Organiser. Parcourez votre collection de photos et multimédias en utilisant les dates associées aux fichiers. Les dates sont présentées par année, mois et jour, de la plus récente à la moins récente. Cliquez sur une année ou un mois pour le développer ou le réduire.

Il suffit de cliquer sur une date dans le calendrier pour voir dans la liste des fichiers tous les fichiers qui portent cette date. Ou encore, pour restreindre l'affichage aux fichiers qui portent tous les attributs sélectionnés, cliquez sur une combinaison de dates, notes et catégories tout en maintenant le bouton Commande enfoncé.



Si une date ne figure pas dans le calendrier, c'est qu'aucune photo n'a cette date EXIF.

Base de données d'ACDSee

Lorsque vous associez un fichier à une note ou à une catégorie, ces informations sont stockées dans la base de données d'ACDSee. Comme pour les autres informations de la base de données, celles-ci sont toujours associées à un fichier en particulier. Vous pouvez aussi utiliser le [panneau Propriétés](#) pour ajouter des informations à la base de données d'ACDSee, comme des légendes, des mots-clés et bien plus encore. Si vous consacrez un peu de temps à l'affectation de catégories et à l'ajout de mots-clés, remarques, etc., il vous sera beaucoup plus facile de chercher et d'organiser vos fichiers.

Survol du panneau Propriétés

Le panneau Propriétés affiche les métadonnées des fichiers sélectionnés, y compris les métadonnées EXIF provenant de l'appareil photo et les champs de métadonnées IPTC où les photographes ajoutent leurs propres informations aux photos.

Pour ouvrir le panneau Propriétés

En mode Gérer ou Afficher, allez à l'option de menu **Afficher | Propriétés**.

Par défaut, le panneau Propriétés se trouve sur le côté droit de l'écran.

Sections du panneau Propriétés

Le panneau Propriétés est doté d'une liste déroulante qui renferme les options suivantes :

- **Métadonnées ACDSee**
- **Fichier**
- **EXIF**
- **IPTC Core**
- **IPTC IIM (classique)**
- **IPTC étendue**
- **Créer un profil**

Comme son nom l'indique, l'option Créer un profil permet de créer un profil personnalisé de propriétés, où vous pouvez afficher uniquement les propriétés qui vous intéressent.

Pour créer un panneau de propriétés personnalisé

1. Sélectionnez **Créer un profil** dans le menu déroulant du panneau Propriétés.
2. Saisissez un nom dans le champ **Nom du profil**.
3. Sélectionnez la case à cocher à côté de chacune des propriétés que vous voulez afficher dans votre volet personnalisé.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Le nouveau profil s'affiche dans le menu déroulant du panneau Propriétés.

Imprimer

Créer une planche contact

Pour partager vos images, vous pouvez créer des planches contact, c'est-à-dire des miniatures de vos images agencées sur une page.

Pour créer une planche contact

1. En mode Gérer, dans la liste des fichiers, sélectionnez les images à inclure.
2. Allez à l'option de menu **Fichier | Imprimer** ou utilisez le raccourci-clavier **Commande-P**.
3. Dans la boîte de dialogue Imprimer des images, sélectionnez la taille du papier dans la liste déroulante **Format du document**.
4. Sélectionnez la taille d'impression avec le menu déroulant Format d'impression.
5. Sélectionnez **Planche contact** dans la section **Mise en page de l'impression**.
6. Cliquez sur **Imprimer**.

Créer un PDF

Vous pouvez utiliser ACDSee pour combiner vos images dans un fichier PDF (Portable Document Format).

Pour créer un PDF

1. En mode Gérer, dans la liste des fichiers, sélectionnez les images que vous voulez exporter au format PDF.
2. Allez à l'option de menu **Fichier | Imprimer** ou utilisez le raccourci-clavier **Commande-P**.
3. Cliquez sur l'icône **Imprimer** pour afficher la boîte de dialogue Imprimer.
4. Cliquez sur le bouton **PDF** et sélectionnez l'option **Enregistrer au format PDF**.
5. Saisissez un nom pour le fichier dans le champ **Enregistrer sous**, et sélectionnez l'emplacement où placer le fichier PDF.
6. Saisissez l'information dans les champs de titre, auteur, sujet, et mots-clés.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Créer un préréglage de paramètres d'impression

Si vous utilisez souvent les mêmes paramètres d'impression, vous trouverez utile de les enregistrer sous forme de préréglage dans ACDSsee. Vous éviterez ainsi d'avoir à saisir les mêmes paramètres à chaque impression.

Pour créer un préréglage de paramètres d'impression

1. En mode Gérer, dans la liste des fichiers, sélectionnez les images à inclure.
2. Allez à l'option de menu **Fichier | Imprimer** ou utilisez le raccourci-clavier **Commande-P**.
3. Cliquez sur Imprimer.
4. Dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur le bouton flèche vers le bas.
La boîte de dialogue s'agrandit pour afficher plus de paramètres d'impression.
5. Définissez les paramètres d'impression.
6. Dans la liste déroulante **Préréglages**, sélectionnez **Enregistrer sous**.
7. Saisissez un nom pour le préréglage et cliquez sur **OK**.

Le préréglage s'ajoute aux options de la liste déroulante Préréglages.

Pour utiliser un préréglage de paramètres d'impression

1. En mode Gérer, dans la liste des fichiers, sélectionnez les images à inclure.
2. Allez à l'option de menu **Fichier | Imprimer** ou utilisez le raccourci-clavier **Commande-P**.
3. Cliquez sur Imprimer.
4. Dans le menu déroulant **préréglage**, sélectionnez un préréglage.
5. Cliquez sur **Imprimer**.

Personnaliser la taille d'impression

ACDSsee vous permet de personnaliser la taille de l'image aux fins d'impression.

Pour personnaliser la taille de l'image aux fins d'impression

1. En mode Gérer, dans la liste des fichiers, sélectionnez les images à imprimer.
2. Allez à l'option de menu **Fichier | Imprimer** ou utilisez le raccourci-clavier **Commande-P**.

3. Dans la liste déroulante **Format d'impression**, sélectionnez **Personnaliser**.
4. Dans la boîte de dialogue Format d'impression, cliquez sur le bouton **+** pour ajouter une nouvelle taille.
5. Dans le menu déroulant **Mesure**, sélectionnez une mesure.
6. Saisissez la taille dans les champs **Largeur** et **Hauteur**.
7. Cliquez sur **OK**.

Imprimer des images

Grâce à l'utilitaire d'impression d'ACDSee, vous pouvez imprimer vos photos sur n'importe quelle taille de papier. À mesure que vous modifiez les options d'impression, l'aperçu de l'image dans la boîte de dialogue Impression change dynamiquement.

Pour imprimer des images

1. Sélectionnez l'image ou les images à imprimer.
2. Allez à l'option de menu **Fichier | Imprimer** ou utilisez le raccourci-clavier **Commande-P**.
3. Dans la boîte de dialogue Imprimer des images, sélectionnez la taille du papier dans la liste déroulante **Format du document**.
4. Sélectionnez la taille d'impression dans la liste déroulante **Format d'impression**.
5. Sélectionnez une mise en page à partir du volet **Mise en page de l'impression**.
6. Cliquez sur **Imprimer**.

Effectuer des recherches

Repérer les doublons

Utilisez l'option de menu Trouver les doublons pour repérer et supprimer facilement les fichiers dont il existe plusieurs copies sur votre ordinateur. Cette option aide à garder les fichiers organisés, à libérer de l'espace disque, et à trouver vos images rapidement.

Pour repérer les doublons

1. Allez à l'option de menu **Outils | Trouver les doublons**.
2. Cliquez sur **Sélectionner les dossiers**.
3. Cliquez sur le signe de plus, en vert, pour sélectionner les dossiers, puis cliquez sur **OK**.
Pour enlever des dossiers, cliquez sur le signe de x, en rouge.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Inclure les sous-dossiers
 - Chercher seulement les images
 - Noms de fichier identiques seulement
5. Cliquez sur **Trouver les doublons** pour lancer la recherche.
Le logiciel affichera dans la liste des résultats tous les groupes de doublons qui correspondent à ces critères.
6. Cliquez sur les boutons en forme de flèche pour afficher les détails d'un groupe de doublons et voir les noms de fichiers et emplacements.

7. Cliquez sur un doublon pour afficher une vignette de son contenu et autres détails, notamment la taille du fichier et sa date.
8. Pour supprimer des doublons, cochez la case devant chaque fichier à supprimer.
9. Cliquez sur l'icône de corbeille pour supprimer les doublons sélectionnés.



Quand les détails sont affichés, des boutons apparaissent au bas de la fenêtre, vous permettant de voir le fichier en mode **Coup d'œil** ou dans le **Finder**.

Trouver rapidement des images

Le fait d'enregistrer des critères de recherche permet d'exécuter la même recherche à nouveau d'un seul clic. L'option Éléments spéciaux du panneau [Organiser](#) sert à trouver rapidement toutes les images de votre [base de données](#), ou répertorier toutes les images que vous n'avez pas encore [associé à une catégorie](#).

Pour exécuter une recherche enregistrée

1. En mode Gérer, cliquez sur la flèche vers le bas dans la barre de recherche rapide, puis sélectionnez Recherches enregistrées.
2. Sélectionnez une recherche enregistrée.

Les résultats de la recherche s'affichent dans la liste des fichiers.

Pour repérer toutes les images d'un coup

- Dans le panneau Organiser, sous Éléments spéciaux, cliquez sur **Banque d'images**.

Pour repérer les images sans catégorie

- Dans le panneau Organiser, sous Éléments spéciaux, cliquez sur **Sans catégorie**.

Les fonctions Banque d'images et Sans catégorie n'affichent que les images cataloguées dans la base de données ; elles ne servent pas à repérer des fichiers d'autres types sur le disque dur.

Pour savoir comment enregistrer vos recherches, consultez la rubrique [Utiliser la barre de recherche rapide](#).



Si le panneau Organiser ou Propriétés n'est pas ouvert, allez à l'option de menu **Afficher | Organiser** ou **Afficher | Propriétés**.

Effectuer des recherches dans ACDSee

ACDSee est doté d'une barre de recherche rapide. Celle-ci vous permet de créer des recherches complexes et de les enregistrer pour les réutiliser ultérieurement.

Vous pouvez également utiliser les options du panneau Organiser pour répertorier et trouver rapidement toutes les images de votre disque dur, pour repérer les fichiers sans catégorie, les fichiers marqués et les fichiers qui ont une note.

Utiliser la barre de recherche rapide

La barre de recherche rapide en mode Gérer est très utile pour trouver rapidement des fichiers ou des dossiers. Elle est dotée de plusieurs options et prend en charge les opérateurs de base, vous permettant

d'affiner et d'élargir vos critères de recherche au gré de vos besoins; les résultats s'affichent dans la liste des fichiers.

Cette option cherche automatiquement dans les champs suivants de la base de données d'ACDSee : nom de fichier, catégories, légende, auteur, remarques et mots-clés. Elle cherche aussi dans les champs IPTC suivants : mots-clés, légende, créateur, titre principal et instructions spéciales.

Pour exécuter une recherche rapide

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la barre de recherche rapide, saisissez le mot-clé à utiliser comme critère de recherche.
- Cliquez sur une métadonnée dans le panneau Organiser ou Propriétés, puis faites-la glisser jusqu'à la barre de Recherche rapide.
- Cliquez dans la liste déroulante du champ Recherche rapide et sélectionnez un des critères de recherche récent, le cas échéant.

La barre de recherche rapide garde en mémoire les cinq recherches les plus récentes. Vous avez également les choix de recherche suivants :

Menu	Résultat
Effacer les éléments récents	Vide la liste des termes de recherche récents.
Recherches enregistrées	Permet de sélectionner une recherche enregistrée ou d'enregistrer une nouvelle recherche. Utile si vous utilisez les mêmes termes de recherche fréquemment.
Respecter la casse	La recherche fait la distinction entre les lettres majuscules et minuscules. Si vous avez saisi « Chat » (première lettre en majuscule), les résultats affichent tous les fichiers dont le nom contient la chaîne de caractères « Chat » (par exemple « Chatons »), mais pas ceux dont la chaîne « chat » est toute en minuscules.
Correspondances exactes uniquement	Affiche les résultats de recherche qui correspondent exactement à ce que vous avez saisi dans le champ Recherche rapide. Par exemple, « chat » ne trouvera pas « chatons ».
Couper les espaces	La recherche inclut dans les résultats les fichiers dont le préfixe ou suffixe contient un caractère de tabulation, un caractère spécial, un symbole ou un espace. Par exemple, si vous saisissez « Chats », les résultats de la recherche contiendront tous les fichiers dont le nom ou une des propriété renferme la chaîne « Chats » ou « Chats\1 », etc. Cette option ne fonctionne que si vous cherchez dans la base de données.
Rechercher dans les dossiers sélectionnés uniquement	Recherche uniquement dans les dossiers sélectionnés. Pour sélectionner un dossier, appuyez sur les touches Commande ou Maj .
Rechercher dans la base de données	Recherche uniquement dans les informations de la base de données ACDSee contenant des fichiers explicitement indexés par ACDSee. En outre, la recherche est limitée aux champs de la base de données énumérés au début de la présente rubrique.
Recherche Spotlight	Recherche dans la base de données Spotlight, qui contient tous les fichiers sur votre ordinateur.

Comment enregistrer une recherche

Pour enregistrer une recherche

1. En mode Gérer, saisissez un mot-clé, ou faites glisser les propriétés du panneau Propriétés vers le champ de recherche.
2. Cliquez sur la flèche vers le bas dans la barre de Recherche rapide et sélectionnez **Recherches enregistrées | Enregistrer**.
3. Saisissez un nom pour cette recherche enregistrée.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Comment supprimer une recherche enregistrée

Pour supprimer une recherche enregistrée

1. Cliquez sur l'icône de loupe à côté de Recherche rapide.
2. Sélectionnez **Recherches enregistrées** et accédez à la recherche à supprimer.
3. Cliquez sur le **X** à côté de la recherche enregistrée pour la supprimer.

Opérateurs de recherche rapide

Vous pouvez utiliser les opérateurs suivants pour affiner ou élargir vos recherches dans la barre de recherche rapide.

Opérateur	Résultat	Exemples
AND	Affiche dans les résultats seulement les éléments dont le nom ou une des propriétés contient à la fois le terme saisi avant l'opérateur et le terme saisi après celui-ci. Les éléments qui ne contiennent qu'un seul des termes sont exclus. La barre de recherche rapide traite les espaces entre les mots comme des opérateurs AND (+).	Par exemple, la recherche Chat AND Chatons présentera dans les résultats seulement les éléments qui comprennent à la fois les mots Chat et Chatons.
OR	Recherche tous les éléments contenant l'un ou l'autre des éléments de recherche.	Par exemple, la recherche Chat OR Chien retourne dans les résultats tous les éléments contenant le mot Chat, le mot Chien, ou les deux.
NOT	Retourne dans les résultats de la recherche seulement les éléments qui contiennent le premier terme de recherche mais pas le deuxième.	Par exemple, la recherche NOT Chat retourne tous les éléments, sauf ceux qui renferment le mot « Chat ».

Mode Afficher

Survol du mode Afficher

Le mode Afficher vous permet de voir vos images en résolution intégrale, une à la fois. Parmi les autres fonctions offertes dans ce mode, notons : le panneau Propriétés (**Afficher | Propriétés**) pour afficher les propriétés d'une image, la faire pivoter ou en afficher certaines zones à divers grossissements, la bande de film qui permet de parcourir rapidement à travers toutes les images d'un dossier, la barre d'outils dotée de boutons de navigation, et la barre d'état qui affiche des informations sur l'image en cours.

Le mode Afficher est divisé en deux sections :

La fenêtre principale affiche l'image qui est sélectionnée dans la bande de film. La barre d'outil permet de faire pivoter une image ou d'effectuer un zoom sur celle-ci.

La [bande de film](#) affiche les images sélectionnées, ou toutes les images d'un dossier sélectionné.

Parcourez ces images en utilisant les touches de flèche vers la gauche et vers la droite.

Pour accéder au mode Afficher, sélectionnez une image en mode Gérer et effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur l'onglet Afficher dans le coin supérieur droit d'ACDSee.
- Dans le menu principal d'ACDSee, sélectionnez **Afficher | Mode Afficher**.
- Utilisez le raccourci-clavier **Option + Commande + V**.
- Double-cliquez sur une image.



Le mode Afficher n'affiche que les images, et non les autres types de fichier.

Travailler avec les images en mode Afficher

Parcourir les images en mode Afficher

En mode Afficher, des boutons dans le coin supérieur gauche de la fenêtre vous aident à naviguer dans vos images. Le tableau suivant décrit ces boutons.

	Première image	Affiche la première image du dossier actif.
	Précédent	Affiche l'image précédente.
	Suivant	Affiche l'image suivante.
	Dernière image	Affiche la dernière image du dossier.



Pour effectuer un zoom sur une image, maintenez la touche **Commande** enfoncée tout en appuyant sur la touche **+** ou **-**.



Utilisez l'outil de sélection  pour cerner une zone de l'image à copier et coller.

Parcourir les images dans la bande de film

La bande de film est une autre méthode de parcourir les images en mode Afficher. Vous pouvez la redimensionner et la masquer selon vos besoins.

Pour naviguer parmi les images en utilisant la bande de film

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur une image dans la bande.
- Appuyez sur les touches de flèche.
- Cliquez sur la barre de défilement au bas de la bande et faites-la glisser.
- Placez le curseur sur la bande et faites-la défiler avec votre souris.



Si vous avez marqué, ajouté des catégories, des étiquettes ou des notes, ou verrouillé certaines images, une icône de recouvrement s'affichera sur celles-ci dans la bande de film.

Redimensionner la bande de film

Vous pouvez redimensionner la bande de film afin de modifier la taille et le nombre d'images affichées.

Pour redimensionner la bande de film

Cliquez sur la barre d'en-tête au haut de la bande et faites-la glisser vers le haut ou vers le bas.

Masquer la bande de film

Vous pouvez masquer la bande de film afin d'avoir plus d'espace dans la fenêtre pour afficher l'image.

Pour masquer la bande de film

Double-cliquez sur la barre d'en-tête au haut de la bande. Pour réafficher la bande, double-cliquez à nouveau sur cet en-tête au bas de l'écran.



Quand la bande de film est réduite, utilisez les touches de flèche pour parcourir les images.

Options de visualisation en mode Afficher

Le tableau ci-dessous décrit les options de visualisation disponibles en mode Afficher.

Options de visualisation du mode Afficher

Option	Menu	Raccourci-clavier
Taille réelle	Afficher Taille réelle	Commande- /
	ou cliquez sur 	
Adapter à la fenêtre	Afficher Adapter à la fenêtre	Commande- *
	ou cliquez sur 	
Adapté à la largeur	Afficher Adapter à la largeur	Commande-Flèche vers la gauche

Adapté à la hauteur **Afficher | Adapter à la hauteur** **Commande-Flèche vers le haut**



Pour effectuer un zoom sur une image, maintenez la touche **Commande** enfoncée tout en appuyant sur la touche **+** ou **-**.

Afficher des images RAW

La prise en charge des fichiers RAW dépend des dernières mises à jour RAW d'Apple qui ont été installés sur votre ordinateur. Veuillez visiter le site Web d'Apple pour confirmer si vos fichiers RAW sont pris en charge.

Mode Développer

Survol du mode Développer

Le mode Développer est le mode où vous mettez la dernière main à vos images, par exemple ajuster les détails et corriger la géométrie, en utilisant des outils de traitement de calibre professionnel.

Les modifications que vous apportez en mode Développer sont réversibles : l'application conserve toujours une copie intacte du fichier original. Les modifications sont enregistrées dans un fichier à part, puis sont appliquées chaque fois que vous ouvrez l'image. Vous pouvez donc travailler vos images à votre gré et l'esprit tranquille, sachant qu'il est possible de les restaurer à leur état d'origine en tout temps grâce à la puissance du traitement non destructif d'ACDSee.

Quand vous ouvrez une image que vous avez modifiée en mode Développer, elle affiche les paramètres tels qu'ils étaient appliqués la dernière fois que vous y avez touché. Vous pouvez revoir vos images traitées à tout moment pour ajuster les paramètres précédents ou les restaurer leur son état initial.

Développer une image

Pour développer une image

1. Sélectionnez une ou plusieurs images et cliquez sur l'onglet **Développer**.
2. Ajustez l'image dans l'onglet **Réglage** en utilisant les contrôles sous les groupes [Général](#), [Balance des blancs](#), [Éclairage](#), [Couleur avancée](#), [Virage partiel](#), [Flou artistique](#), [Traitement croisé](#), [Vignettage après recadrage](#), [Courbes de tonalité](#), and [Espace colorimétrique de sortie](#).
3. Réglez les détails dans l'onglet **Détails** en utilisant les outils [Amélioration de la netteté](#), [Réduction du bruit](#), [Correction de l'aberration chromatique](#) et [Suppression des franges](#).
4. Corrigez la géométrie dans l'onglet **Géométrie** en utilisant les outils [Distorsion d'objectif](#), [Pivoter et redresser](#), [Perspective](#), [Recadrer](#) et [Correction du vignettage](#).
5. Corrigez les yeux rouges sous l'onglet **Réparer**, en utilisant l'outil [Correction des yeux rouges](#).

Enregistrement et annulation

Lorsque vous avez terminé le traitement d'une image, vous pouvez choisir parmi l'une des nombreuses options d'enregistrement, selon ce que vous voulez faire ensuite.

Pour enregistrer l'image et revenir au mode dans lequel vous étiez précédemment :

1. Cliquez sur **Terminer**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Enregistrer** : Enregistre les modifications.
 - **Enregistrer sous** : Enregistre une copie de l'image traitée, sous un autre nom ou dans un autre format.
 - **Ignorer** : Rejete les modifications.
 - **Annuler** : Retourne à la même image en mode Développer, avec toutes les modifications intactes, mais sans les enregistrer.



Pour que le programme enregistre automatiquement les modifications sans vous présenter une invite, cochez la case **Enregistrement automatique**. De cette façon, la prochaine fois que vous



Si vous passez à une autre image, le programme enregistrera automatiquement les changements sans vous demander de confirmer au préalable. Pour rétablir la valeur implicite de cette option, allez au menu **ACDSee | Préférences**.

Pour enregistrer l'image et passer au traitement d'autres images

Cliquez sur **Enregistrer sous** pour enregistrer une copie de l'image traitée sous un nouveau nom ou dans un autre format.

Pour annuler les modifications à l'image et revenir au dernier mode consulté

Cliquez sur **Annuler**.

Restaurer l'image originale

Les modifications que vous apportez en mode Développer sont réversibles : l'application conserve toujours une copie intacte du fichier original. Les modifications sont enregistrées dans un fichier à part, puis sont appliquées chaque fois que vous ouvrez l'image. Grâce à la puissance de traitement non destructif d'ACDSee, vous pouvez librement modifier vos images tout en sachant qu'elles peuvent être restaurées à leur état original à tout moment.

Quand vous ouvrez une image que vous avez modifiée en mode Développer, elle affiche les paramètres tels qu'ils étaient appliqués la dernière fois que vous y avez touché. Vous pouvez revoir vos images traitées à tout moment pour ajuster les paramètres précédents ou les restaurer leur son état initial.

Comment restaurer une image à son état d'origine

Pour restaurer l'image originale en mode Gérer ou Afficher, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Affichez le menu contextuel (cliquez sur une image tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée) et sélectionnez **Développer | Restaurer à l'original**.
- Allez à l'option de menu **Éditer | Développer | Restaurer à l'original**.

Pour restaurer l'image originale en mode Développer, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Allez à l'option de menu **Éditer | Développer | Rétablir les valeurs par défaut**.
- Cliquez sur le bouton des paramètres du mode Développer et sélectionnez l'option **Rétablir les valeurs par défaut**.



Le bouton des paramètres se trouve dans le coin supérieur droit du panneau des outils.

Enregistrer les paramètres de développement comme préréglages

Une fois que vous avez soigneusement sélectionné les paramètres pour une image, vous avez la possibilité d'enregistrer ces paramètres afin de les réutiliser avec d'autres images. Un préréglage de développement enregistre les modifications effectuées sous les onglets Réglages, Détails et Géométrie. Les préréglages enregistrés sont ajoutés à la liste déroulante accessible en cliquant sur le bouton des paramètres en mode Développer.

Comment enregistrer un préréglage de développement

Pour enregistrer des paramètres de développement en tant que préréglages

1. Effectuez des modifications à une image en utilisant les outils de développement.
2. Utilisez le menu déroulant du mode Développer pour sélectionner **Enregistrer le préréglage**.
 Le bouton des paramètres se trouve dans le coin supérieur droit du panneau des outils.
3. Saisissez un nom pour le préréglage. Vous pouvez désélectionner la case des paramètres que vous ne voulez pas inclure.
4. Cliquez sur **OK**. Les préréglages enregistrés sont ajoutés à la liste déroulante accessible en cliquant sur le bouton des paramètres en mode Développer.

Comment appliquer un préréglage de développement à plusieurs fichiers à la fois

Votre préréglage de développement peut ensuite être appliqué à plusieurs fichiers avec l'outil Lot.

Pour appliquer un préréglage de développement par lot

1. En mode Gérer, sélectionnez une ou plusieurs images.
2. Cliquez sur le bouton **Lot** et, dans le menu déroulant qui s'affiche, sélectionnez l'option **Personnaliser**.
3. Dans la boîte de dialogue Flux de production par lot, sélectionnez l'action **Développer** dans la liste à gauche, et effectuez une opération glisser-déposer vers le volet de droite.
4. Sélectionnez dans la liste déroulante un **préréglage de développement** précédemment enregistré.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **Enregistrer le préréglage** pour enregistrer ces actions en tant que préréglage pour une utilisation ultérieure. Saisissez un nom pour le préréglage et cliquez sur **Enregistrer**. Vous pouvez accéder aux préréglages enregistrés en allant à l'option de menu **Éditer | Lot**.
 - Cliquez sur **Exécuter** pour appliquer les paramètres aux fichiers.



Pour appliquer à la volée les plus récents paramètres de développement aux images, affichez le menu contextuel (maintenez la touche Contrôle enfoncée tout en cliquant sur une ou plusieurs vignettes) et sélectionnez **Développer | Appliquer la dernière utilisation**. Vous pouvez aussi appliquer n'importe quel paramètre de développement sauvegardé en sélectionnant l'option de menu **Développer** et en cliquant sur un préréglage enregistré.

Onglet Détail

Survol de l'onglet Détail

L'onglet **Détail** renferme les outils nécessaires pour améliorer la netteté de vos photos, réduire le bruit et corriger l'aberration chromatique et les franges.

Pour utiliser l'onglet Détail

1. En mode Développer, cliquez sur l'onglet **Détail**.
2. Sélectionnez l'un des groupes suivants : [Amélioration de la netteté](#), [Réduction du bruit](#), [Correction de l'aberrationschromatique](#), ou [Suppression des franges](#) pour ajuster l'image.

Enregistrement et annulation

Lorsque vous avez terminé le traitement d'une image, vous pouvez choisir parmi l'une des nombreuses options d'enregistrement, selon ce que vous voulez faire ensuite.

Pour enregistrer l'image et revenir au mode dans lequel vous étiez précédemment :

1. Cliquez sur **Terminer**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Enregistrer** : Enregistre les modifications.
 - **Enregistrer sous** : Enregistre une copie de l'image traitée, sous un autre nom ou dans un autre format.
 - **Ignorer** : Rejete les modifications.
 - **Annuler** : Retourne à la même image en mode Développer, avec toutes les modifications intactes, mais sans les enregistrer.



Pour que le programme enregistre automatiquement les modifications sans vous présenter une invite, cochez la case **Enregistrement automatique**. De cette façon, la prochaine fois que vous passez à une autre image, le programme enregistrera automatiquement les changements sans vous demander de confirmer au préalable. Pour rétablir la valeur implicite de cette option, allez au menu **ACDSee | Préférences**.

Pour enregistrer l'image et passer au traitement d'autres images

Cliquez sur **Enregistrer sous** pour enregistrer une copie de l'image traitée sous un nouveau nom ou dans un autre format.

Pour annuler les modifications à l'image et revenir au dernier mode consulté

Cliquez sur **Annuler**.

Corriger les aberrations chromatiques

L'aberration chromatique est un artefact causé par l'objectif et se présente sous la forme de franges dans les zones de fort contraste de certaines photos. L'outil Aberration chromatique du mode Développer corrige l'aspect radial et l'aspect franges de ce problème et s'avère très utile pour les photos qui ont des détails architecturaux.

Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour ajuster l'aberration chromatique d'une image

1. En mode Développer, cliquez sur l'onglet **Détail**.
2. Dans le groupe Correction de l'abberation chromatique, réglez les curseurs comme expliqué ci-dessous.

Paramètres relatifs à l'aberration chromatique

Cyan - Rouge	Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter les rouges - cyans et vers la gauche pour les réduire.
Bleu - Jaune	Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter les bleus - jaunes et vers la gauche pour les réduire.

Supprimer les franges

L'outil de suppression des franges fonctionne de pair avec l'outil Aberration chromatique pour corriger les franges indésirables qui se produisent dans les zones de fort contraste de certaines photos.

Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour corriger les franges d'une image

1. En mode Développer, cliquez sur l'onglet **Détail**.
2. Dans le groupe Suppression des franges, réglez les curseurs comme expliqué ci-dessous.

Paramètres relatifs à la suppression des franges

Force	Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter l'intensité.
Rayon	Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter le rayon.
Cyan	Faites glisser le curseur vers la gauche pour réduire la teinte cyan.
Bleu	Faites glisser le curseur vers la gauche pour réduire la teinte bleu.
Magenta	Faites glisser le curseur vers la gauche pour réduire la teinte magenta.
Violet	Faites glisser le curseur vers la gauche pour réduire la teinte violet.
Rouge	Faites glisser le curseur vers la droite pour diminuer la couleur du bruit dans l'image.

Réduire le bruit

Vous pouvez réduire dans vos images le bruit qu'entraînent des paramètres ISO élevés ou une longue exposition.

Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour réduire le bruit d'une image

1. En mode Développer, cliquez sur l'onglet **Détail**.
2. Dans le groupe Réduction du bruit, réglez les curseurs comme expliqué ci-dessous.

Options relatives à la suppression du bruit

Bruit de luminance	Faites glisser le curseur vers la droite pour réduire la visibilité du bruit. Effectuez un zoom sur l'image pour vous assurer de ne pas perdre de détails en réduisant le bruit.
Bruit de couleurs	Faites glisser le curseur vers la droite pour diminuer la couleur du bruit dans l'image.



Cliquez sur l'image pour voir les zones de l'image tout près dans la fenêtre d'aperçu.

Améliorer la netteté

Vous pouvez utiliser l'outil de netteté pour souligner les détails et ajouter de la clarté à vos images. Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour améliorer la netteté d'une image

1. En mode Développer, cliquez sur l'onglet **Détail**.
2. Dans le groupe Amélioration de la netteté, réglez les curseurs comme expliqué ci-dessous.

Options relatives à la netteté

Quantité	Spécifie la quantité de netteté appliquée en ajoutant et en supprimant de la lumière de chaque côté d'un bord.
Rayon	Spécifie le nombre de pixels à ajuster autour de chaque bord. Les valeurs élevées augmentent le nombre de pixels rendus plus nets et ont tendance à faire ressortir les détails plus grossiers, tandis que les valeurs faibles réduisent le nombre de pixels rendus nets et ont tendances à faire ressortir les détails plus fins.
Masque de contour	Spécifie quelle différence il doit exister entre les valeurs de luminosité des pixels d'un contour pour que la netteté des pixels de ce contour soit augmentée. Les valeurs élevées n'augmentent la netteté que des contours les plus marqués mais minimisent la visibilité du bruit. Les valeurs basses augmentent la netteté de tous les contours, qu'ils soient marqués ou non, mais augmentent aussi la visibilité du bruit. Ajustez le masque de contour pour améliorer les contours tout en gardant le bruit de fond à un minimum.

Onglet Géométrie

Survol de l'onglet Géométrie

Les outils sous l'onglet Géométrie permettent de corriger les distortions d'objectif et de redresser ou faire pivoter l'image. En outre, l'outil Recadrer est utile pour changer la composition de votre image.

Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour utiliser l'onglet Géométrie

1. En mode Développer, cliquez sur l'onglet **Géométrie**.
2. Sélectionnez l'un des groupes suivants : [Distortion d'objectif](#), [Pivoter et redresser](#), [Perspective](#), [Recadrer](#) ou [Correction du vignettage](#) pour ajuster l'image.

Enregistrement et annulation

Lorsque vous avez terminé le traitement d'une image, vous pouvez choisir parmi l'une des nombreuses options d'enregistrement, selon ce que vous voulez faire ensuite.

Pour enregistrer l'image et revenir au mode dans lequel vous étiez précédemment :

1. Cliquez sur **Terminer**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Enregistrer** : Enregistre les modifications.
 - **Enregistrer sous** : Enregistre une copie de l'image traitée, sous un autre nom ou dans un autre format.
 - **Ignorer** : Rejete les modifications.
 - **Annuler** : Retourne à la même image en mode Développer, avec toutes les modifications intactes, mais sans les enregistrer.



Pour que le programme enregistre automatiquement les modifications sans vous présenter une invite, cochez la case **Enregistrement automatique**. De cette façon, la prochaine fois que vous passez à une autre image, le programme enregistrera automatiquement les changements sans vous demander de confirmer au préalable. Pour rétablir la valeur implicite de cette option, allez au menu **ACDSee | Préférences**.

Pour enregistrer l'image et passer au traitement d'autres images

Cliquez sur **Enregistrer sous** pour enregistrer une copie de l'image traitée sous un nouveau nom ou dans un autre format.

Pour annuler les modifications à l'image et revenir au dernier mode consulté

Cliquez sur **Annuler**.

Recadrer

L'outil Recadrer sert à supprimer les parties indésirables d'une image, ou encore à réduire l'image à une taille déterminée.

Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour recadrer une image

1. En mode Développer, cliquez sur l'onglet **Géométrie**.
2. Dans le groupe Recadrer, redimensionnez la fenêtre de recadrage, puis positionnez-la sur la zone de l'image que vous voulez garder. Vous trouverez plus de détails ci-dessous.



Appuyez sur E pour prévisualiser l'image recadrée.

Comment redimensionner la fenêtre de recadrage

Pour redimensionner la fenêtre de recadrage par une opération glisser-déposer

1. Placez le curseur sur le bord ou le coin de la fenêtre de recadrage jusqu'à ce qu'il se transforme en flèche à double pointe.
2. Faites glisser la bordure de la fenêtre de recadrage jusqu'à la taille voulue.

Pour agrandir la zone de recadrage

1. Cliquez sur Agrandir la zone de recadrage. La sélection du recadrage s'agrandit jusqu'aux bords extérieurs des images.
2. Faites glisser la bordure de la fenêtre de recadrage jusqu'à la taille voulue.

Pour contraindre la fenêtre de recadrage à certaines proportions

1. Cochez la case Restreindre les proportions.
2. Sélectionnez des proportions dans la liste déroulante.
3. Placez le curseur sur le bord de la fenêtre de recadrage jusqu'à ce qu'il se transforme en flèche double, puis faites glisser le bord de la fenêtre de recadrage jusqu'à la taille voulue.

Paramètres relatifs au recadrage

Restreindre les proportions	Sélectionnez cette option pour contraindre la zone de recadrage à des proportions spécifiques. Sélectionnez les proportions dans la liste déroulante.
Agrandir la zone de recadrage	Cliquez pour agrandir la zone de recadrage afin qu'elle occupe toute l'image, puis cliquez sur les bordures de recadrage et faites-les glisser. Pour rétablir votre sélection de recadrage, cliquez sur le bouton Agrandir la zone de recadrage afin d'agrandir à nouveau la sélection afin qu'elle occupe toute l'image, puis ajustez le recadrage.
Faire pivoter la zone de recadrage	Cliquez sur Faire pivoter vers la droite  pour faire pivoter la zone de recadrage de 90 degrés.
Défaire le recadrage	Cliquez sur la touche d'actualisation dans le groupe Recadrer pour défaire votre recadrage.



Utilisez l'outil de sélection  pour sélectionner une zone de votre image à copier et coller.

Corriger les distorsions d'objectif

Les distorsions d'objectif sont courantes dans les photos prises avec des objectifs grands angles ou des zooms.

Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour corriger les distorsions d'objectif

1. En mode Développer, cliquez sur l'onglet **Géométrie**.
2. Dans le groupe Distorsion de l'objectif, faites glisser le curseur vers la gauche pour créer un effet de bombement, ou faites-le glisser vers la droite pour étirer les bords de l'image.



Cliquez sur Afficher la grille  pour afficher une grille sur votre image. Cet outil est utile lorsque vous voulez corriger l'alignement de vos images.

Corriger la perspective

Les problèmes de perspective, qui peuvent se produire si l'appareil n'est pas tenu horizontal ou perpendiculaire à l'objet de la photo, sont plus courants dans les images prises avec des objectifs grands angles. Par exemple, si vous prenez une photo d'un grand édifice, levant les yeux de la rue, le bâtiment peut apparaître à se plier dans la photo. L'outil Perspective vous permet de corriger ces problèmes.

Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour corriger la perspective

1. En mode Développer, cliquez sur l'onglet **Géométrie**.
2. Dans le groupe Perspective, réglez les curseurs comme expliqué ci-dessous.

Paramètres relatifs à la correction de la perspective

Verticale	Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour identifier le centre de l'image sur l'axe vertical.
Horizontale	Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour identifier le centre de l'image sur l'axe horizontal.
Distorsion verticale	Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour identifier le centre de l'image sur l'axe vertical et diagonal.
Distorsion horizontale	Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour identifier le centre de l'image sur l'axe horizontal et diagonal.



Cliquez sur Afficher la grille  pour afficher une grille sur votre image. Cet outil est utile lorsque vous voulez corriger l'alignement de vos images.

Pivoter et redresser

En mode Développer, vous pouvez redresser une photo qui n'est pas droite en la faisant pivoter selon un angle personnalisé.

Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour corriger une photo de travers

1. En mode Développer, cliquez sur l'onglet **Géométrie**.
2. Dans le groupe Pivoter et redresser, ajustez votre image comme expliqué ci-dessous :

Paramètres de rotation

	Faire pivoter vers la gauche	Fait pivoter l'image de 90 degrés vers la gauche.
	Faire pivoter vers la droite	Fait pivoter l'image de 90 degrés vers la droite.

Paramètres de redressement

Curseur	Règle l'angle horizontal de l'image. Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que l'image paraisse droite.
---------	--



Cliquez sur Afficher la grille  pour afficher une grille sur votre image. Cet outil est utile lorsque vous voulez corriger l'alignement de vos images.

Corriger le vignettage

L'outil Correction du vignettage du mode Développer est un moyen simple d'éliminer cet artefact. Le vignettage d'un objectif est une limitation de la lentille d'un l'appareil photo à répartir équitablement la lumière, entraînant un assombrissement des coins de certaines images.

Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour corriger le vignettage

1. En mode Développer, cliquez sur l'onglet **Géométrie**.
2. Dans le groupe Correction du vignettage, définissez les options comme expliqué ci-dessous :

Paramètres relatifs à la correction du vignettage

Intensité	Faites glisser le curseur vers la droite pour éclaircir l'ombre.
Rayon	Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter le degré de correction ou faites-le glisser vers la gauche pour de réduire.

Onglet Réparation

Corriger les yeux rouges

Quand une photo est prise en utilisant un flash, il arrive que les sujets semblent avoir les yeux rouges. Ce phénomène est dû au flash de l'appareil qui se reflète sur la rétine du sujet. Pour réduire ou même éliminer les yeux rouge, utilisez l'outil prévu à cet effet sous l'onglet Réparer du mode Développer.

Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour corriger les yeux rouges

1. En mode Développer, cliquez sur l'onglet Réparer.
2. Dans le groupe Correction des yeux rouges, définissez les options comme expliqué ci-dessous :

Paramètres relatifs à la correction des yeux rouges

Taille	Faites glisser le curseur vers la droite pour élargir le rayon, ou vers la gauche pour le réduire.
Obscurcissement	Faites glisser le curseur vers la droite pour rendre la correction plus sombre, ou vers la gauche pour la rendre plus claire.



Vous pouvez utiliser le bouton **Correction automatique** si vous préférez laisser le logiciel appliquer les paramètres automatiquement.

Onglet Réglage

Survol de l'onglet Réglage

Dans l'onglet Réglage, vous pouvez régler l'exposition, la balance des blancs, la saturation, la luminosité, la teinte, le profil colorimétrique et bien plus encore.

Pour utiliser l'onglet Réglage

1. En mode Développer, sélectionnez l'onglet **Réglage**.
2. Sélectionnez l'un des groupes sous cet onglet : [Général](#), [Balance des blancs](#), [Éclairage](#), [Couleur avancée](#), [Virage partiel](#), [Flou artistique](#), [Traitement croisé](#), [Vignettage après recadrage](#), [Courbes de tonalité](#), and [Espace colorimétrique de sortie](#).

Enregistrement et annulation

Lorsque vous avez terminé le traitement d'une image, vous pouvez choisir parmi l'une des nombreuses options d'enregistrement, selon ce que vous voulez faire ensuite.

Pour enregistrer l'image et revenir au mode dans lequel vous étiez précédemment :

1. Cliquez sur **Terminer**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Enregistrer** : Enregistre les modifications.
 - **Enregistrer sous** : Enregistre une copie de l'image traitée, sous un autre nom ou dans un autre format.
 - **Ignorer** : Rejete les modifications.
 - **Annuler** : Retourne à la même image en mode Développer, avec toutes les modifications intactes, mais sans les enregistrer.



Pour que le programme enregistre automatiquement les modifications sans vous présenter une invite, cochez la case **Enregistrement automatique**. De cette façon, la prochaine fois que vous passez à une autre image, le programme enregistrera automatiquement les changements sans vous demander de confirmer au préalable. Pour rétablir la valeur implicite de cette option, allez au menu **ACDSee | Préférences**.

Pour enregistrer l'image et passer au traitement d'autres images

Cliquez sur **Enregistrer sous** pour enregistrer une copie de l'image traitée sous un nouveau nom ou dans un autre format.

Pour annuler les modifications à l'image et revenir au dernier mode consulté

Cliquez sur **Annuler**.

Paramètres d'éclairage

Vous pouvez utiliser l'outil Éclairage pour ajuster les niveaux de tonalité trop sombres ou trop clairs d'une image, sans affecter les autres zones de la photo. Le niveau de tonalité est l'éclairage moyen d'un pixel et

des pixels qui l'entourent.

Vous pouvez également éclaircir les zones trop sombres et assombrir les zones trop claires simultanément. C'est un outil que vous utiliserez par exemple sur la photo à contre-jour d'une personne qui se détache contre un arrière-plan clair, comme la mer ou une fenêtre. En fait, la plupart des photos prises par temps couvert, ou avec un flash, peuvent être améliorées finement de diverses manières grâce à l'outil Éclairage.

Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour ajuster l'éclairage d'une image

1. En mode **Développer**, sélectionnez l'onglet Réglage.
2. Dans le groupe Éclairage, réglez l'éclairage comme expliqué ci-dessous.

Général

L'onglet Général sert à effectuer des modifications rapides à l'aide de trois simples curseurs. Vous pouvez aussi cliquer directement sur une zone de l'image (en général, le sujet de la photo) afin de générer automatiquement les paramètres optimaux pour cette zone.

Paramètres généraux d'éclairage

Ombres	Faites glisser le curseur vers la droite pour éclaircir ou vers la gauche pour assombrir les ombres.
Tons moyens	Faites glisser le curseur vers la droite pour éclaircir vers la gauche pour assombrir les tons moyens.
Rehauts	Faites glisser le curseur vers la droite pour éclaircir ou vers la gauche pour assombrir les rehauts.

Égaliseur de lumière

L'onglet Égaliseur fonctionne sous le même concept qu'un égalisateur de son. Vous pouvez ajuster la lumière et le contraste à l'aide de différentes bandes de tons (zones de lumière ou d'ombre relatives) - chacune indépendamment - à l'aide des curseurs prévus à cet effet. Le graphique illustre les résultats de ces modifications sur l'ensemble de la plage de tons. Les zones en gris dans le graphique indiquent les seuils d'ajustement à ne pas dépasser pour éviter l'écâtage et la perte de détails, et tournent au rouge quand la valeur du curseur a atteint ou dépassé ce seuil.

Paramètres de l'égaliseur de lumière

Curseurs d'éclaircissement (haut)	Faites glisser les curseurs vers le haut pour augmenter l'éclaircissement dans chaque bande de ton. Les curseurs à la gauche ont une incidence sur les tons foncés. Les curseurs à la droite ont une incidence sur les tons clairs. Le fait de déplacer un curseur change l'éclaircissement uniquement dans la bande de tons correspondante de l'image. Vous pouvez aussi saisir un chiffre dans les cases prévues à cet effet et augmenter ce chiffre petit à petit pour faire des ajustements très précis.
--	---

Curseurs d'obscurcissement (bas)	<p>Faites glisser les curseurs vers le bas pour augmenter l'obscurcissement dans chaque bande de ton. Les curseurs à la gauche ont une incidence sur les tons foncés. Les curseurs à la droite ont une incidence sur les tons clairs. Le fait de déplacer un curseur change l'obscurcissement uniquement dans la bande de tons correspondante de l'image.</p> <p>Vous pouvez aussi saisir un chiffre dans les cases prévues à cet effet et augmenter ce chiffre petit à petit pour faire des ajustements très précis.</p>
Graphique	<p>Le graphique indique la quantité d'éclaircissement ou d'obscurcissement appliquée à l'ensemble de la plage de tons de l'image. La partie du graphique au-dessus de l'axe horizontal correspond à l'éclaircissement, et la partie au-dessous de cet axe correspond à l'obscurcissement. Quand vous appliquez à la fois de l'éclaircissement et de l'obscurcissement à la même bande de tons, vous augmentez le contraste. Les zones entre le haut du graphique d'éclaircissement et le bas du graphique d'obscurcissement indiquent l'augmentation relative du contraste dans l'ensemble de la plage de tons de l'image. Pour appliquer de l'éclaircissement ou de l'obscurcissement, vous pouvez aussi cliquer soit sur le graphique soit sur l'image et faire glisser la flèche à double pointe vers le haut ou vers le bas.</p>
Nombre de bandes de tons	<p>Faites glisser le curseur sur chaque bande de tons pour ajuster les zones de la courbe. Vous pouvez choisir d'afficher un nombre différent de bandes de tons; vos options sont : 2, 3, 5, 7 ou 9.</p>

Avancé

L'onglet Avancé vous donne le plus grand contrôle sur l'éclairage et le contraste d'une image. Vous pouvez définir des courbes d'ajustement à l'aide de quatre curseurs, et modifiez manuellement ces courbes en cliquant sur la zone de graphique ou sur l'image et en les faisant glisser.

Graphique

La partie supérieure du graphique représente l'éclairage et la partie inférieure représente l'obscurcissement. Les niveaux de tons des ombres sont représentés à la gauche, les tons moyens au milieu et les rehauts à la droite.

Une zone de gris clair dans le graphique indique la quantité d'éclaircissement ou d'obscurcissement appliqué à l'ensemble de l'image. Les zones de gris foncé dans le graphique représentent les seuils d'ajustement et tournent au rouge quand vos ajustement dépassent ces seuils et résultent dans la perte de détail. Quand le curseur de la souris est sur le graphique, le logiciel affiche deux lignes verticales jaunes, qui représentent le seuil maximal et minimal du niveau de ton de la zone sous le curseur et indiquent le centre de l'ajustement.

Paramètres de l'onglet Avancé

Zone	Opérations	Résultat
------	------------	----------

 Curseurs	 Glisser le curseur d'éclaircissement	Vers la droite : augmente la lumière appliquée aux zones sombres. Vers la gauche : applique l'éclaircissement de façon plus uniforme dans toutes les zones de l'image.
	 Glisser le curseur d'obscurcissement	Vers la droite : augmente l'obscurcissement appliqué aux zones claires de l'image. Vers la gauche : applique l'obscurcissement de façon plus uniforme dans toutes les zones de l'image.

Glisser le curseur Vers la droite : augmente l'intensité de l'éclaircissement dans toutes les zones de l'image. La hauteur de la courbe augmente.

Amplitude sous Éclaircissement Vers la gauche : réduit l'intensité de l'éclaircissement et la hauteur de la courbe.

Si la valeur du curseur Amplitude est de 0 : aucun éclaircissement n'est appliqué.

Si la valeur du curseur Amplitude est entre 100 et 200 : la quantité proportionnelle d'écrêtage augmente.

Dans la majorité des cas, une amplitude de 110 est idéale. Pour les images dont les rehauts contiennent de fins détails, réduire l'amplitude d'éclaircissement permet de conserver ces détails.

Dans la majorité des cas, il n'est pas nécessaire d'ajuster l'amplitude.

Glisser le curseur Vers la droite : augmente l'intensité d'obscurcissement à toutes les zones d'une image. La hauteur de la courbe inférieure augmente.

Amplitude sous Obscurcissement Vers la gauche : réduit l'intensité d'obscurcissement et la hauteur de la courbe.

Sur le graphique	Glisser le graphique (haut)	<p>Le fait de cliquer sur le graphique et de le faire glisser modifie le graphique directement. Le graphique représente les ajustements d'éclaircissement que vous effectuez. Le graphique en gris représente le seuil maximal où vous pouvez faire glisser le graphique avant d'entraîner un écrêtage (rose).</p> <p>La hauteur de graphique représente le niveau d'éclaircissement appliqué à chaque niveau de ton. (Les tons vont de noir à la gauche à blanc à la droite.)</p> <p>Quand vous apportez directement des modifications d'éclaircissement ou d'obscurcissement sur le graphique ou l'image, la valeur du curseur d'amplitude correspondant change pour indiquer la courbe d'amplitude actuelle. (Une valeur de 100 est l'amplitude maximale que peut avoir une courbe; au-delà de 100, un écrêtage se produit.)</p>
	Glisser le graphique (bas)	<p>Maintenez la touche Option enfoncée tout en faisant glisser le graphique lui-même pour changer directement le graphique. Le graphique représente les ajustements d'obscurcissement que vous effectuez. Le graphique en gris représente le seuil maximal où vous pouvez faire glisser le graphique avant d'entraîner un écrêtage (rose).</p>

Paramètres de virage partiel

Utilisé à l'origine en photographie argentique, la technique de virage partiel permet de créer des effets de tons multicolores. L'outil Virage partiel contrôle la teinte et la saturation des rehauts et des ombres à l'aide de curseurs d'ajustement de la balance des tons. Le virage partiel permet d'ajouter un élément créatif à la conversion RAW et à l'édition non destructrice dans ACDSee.

Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour ajuster les rehauts et les ombres

1. En mode **Développer**, sélectionnez l'onglet Réglage.
2. Dans le groupe **Virage partiel**, faites glisser les curseurs pour appliquer des rehauts et des ombres de couleur, comme décrit dans le tableau ci-dessous.

Paramètres relatifs au virage partiel

Rehauts

Teinte	Faites glisser le curseur pour sélectionner la couleur de rehaut.
Saturation	Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter dans les rehauts de l'image la saturation de la couleur spécifiée.

Ombres

Teinte	Faites glisser le curseur pour sélectionner la couleur de l'ombre.
Saturation	Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter dans les ombres de l'image la saturation de la couleur spécifiée.

Balance

Faites glisser le curseur vers la droite pour mettre l'accent sur la couleur de rehaut; faites-le glisser vers la gauche pour mettre l'accent sur la couleur d'ombre. Par exemple, si la valeur du curseur est la valeur maximale (50), tout l'accent est placé sur la couleur de rehaut; si au contraire la valeur du curseur est la valeur minimale (-50), tout l'accent est placé sur la couleur d'ombre.



Pour créer un effet sépia, réduisez d'abord la saturation de la photo à l'aide de l'outil Couleur avancé, puis appliquez une teinte brune qui tire sur le rouge à l'aide de l'outil Virage partiel. Ou encore, créer une photo monochromatique en noir et blanc puis ajoutez-y une légère teinte de couleur.

Paramètres de balance des blancs

Utilisez le groupe Balance des blancs pour supprimer des dominantes de couleur indésirables de vos images.

Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour ajuster la balance des blancs d'une image

1. En mode **Développer**, sélectionnez l'onglet Réglage.
2. Dans le groupe Balance des blancs, réglez les curseurs comme expliqué dans le tableau ci-dessous.

Paramètres relatifs à la balance des blancs

Balance des blancs Pour les images RAW, sélectionnez l'une des options suivantes de correction de la balance des blancs :

- **Telle que prise** : Sélectionnée automatiquement. Applique les paramètres de balance des blancs tels qu'enregistrés par l'appareil photo au moment de la prise du cliché.
- **Ensoleillé** : Ajuste la température de la couleur à 5 500 K, ce qui est une approximation du soleil à l'heure du midi.
- **Nuageux** : Ajuste la température de la couleur à 6 500 K, ce qui est une approximation d'un ciel légèrement couvert.
- **Ombre** : Ajuste la température de couleur à 7 500 K, soit une approximation d'un ciel très couvert.
- **Tungstène** : Ajuste la température de couleur à 2 850 K, soit une approximation de la lumière générée par une ampoule électrique dans une maison.
- **Fluorescent** : Ajuste la température de couleur à 3 800 K, soit une approximation de la lumière générée par une ampoule fluorescente.
- **Flash** : Ajuste la température de couleur à 5 500 K, soit une approximation de la lumière générée par le flash d'un appareil photo.
- **Personnalisé** : Permet d'obtenir une balance des blancs spécifique en ajustant manuellement la valeur des curseurs Température et Teinte. Vous pouvez également placer la souris sur l'image jusqu'à ce que le curseur change en compte-gouttes, puis cliquez sur une zone de l'image dont la couleur est neutre (gris).

Dans le cas d'images encodable, par exemple JPEG, sélectionnez l'une des options suivantes de correction de balance des blancs :

- **Telle que prise** : Sélectionnée automatiquement. Applique les paramètres de balance des blancs tels qu'enregistrés par l'appareil photo au moment de la prise du cliché.
- **Personnalisé** : Permet d'obtenir une balance des blancs spécifique en ajustant manuellement la valeur des curseurs Température et Teinte. Vous pouvez également placer la souris sur l'image jusqu'à ce que le curseur change en compte-gouttes, puis cliquez sur une zone de l'image dont la couleur est neutre (gris).

Température Faites glisser le curseur de température vers la gauche (plus de bleu) ou vers la droite (plus de jaune) pour sélectionner une température de couleur spécifique.

Teinte Faites glisser le curseur de teinte vers la gauche (plus de vert) ou vers la droite (plus de magenta) afin de retrouver les paramètres de balance des blancs que vous avez sélectionnés lorsque vous avez pris la photo.

Intensité Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la valeur de balance des blancs. Faites glisser le curseur vers la gauche pour diminuer la valeur de balance des blancs.

Vous pouvez également cliquer directement sur une zone de l'image pour ajuster la balance des blancs.

Paramètres de couleur avancée

La couleur avancée vous permet de régler la saturation, la luminosité et la teinte des couleurs. Vous pouvez effectuer des ajustements sur toute l'image ou ajuster une couleur à la fois. Le groupe Couleur avancée comporte les onglets Saturation, Luminosité et Teinte. Vous pouvez cliquer sur chaque onglet

pour effectuer des réglages à l'aide de plusieurs commandes. Vous trouverez ci-dessous l'explication de ces commandes.

Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour ajuster une couleur

1. En mode **Développer**, sélectionnez l'onglet Réglage.
2. Dans le groupe Couleur avancée, réglez les curseurs comme expliqué ci-dessous :

Paramètres de couleur avancée

Saturation	Effectue des réglages de la saturation aux niveaux de gris.
Luminosité	Effectue des réglages des tons clairs et sombres de l'image.
Teinte	Modifie la couleur.

Paramètre de clarté

Le curseur Clarté rend les détails de l'image légèrement plus définis. Utilisez-le pour améliorer le contraste des tons moyens d'une image, sans avoir une incidence négative sur les ombres et les rehauts. Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour ajuster la clarté d'une image

1. En mode **Développer**, sélectionnez l'onglet Réglage.
2. Dans le groupe Général, faites glisser le curseur **Clarté** vers la droite pour augmenter la clarté.



Vous pouvez aussi saisir un chiffre dans la case prévue à cet effet et augmenter ce chiffre petit à petit pour faire des ajustements très précis.

Appliquer un traitement croisé

Une technique populaire de la photographie argentique des années 1980 et 1990 consistait à traiter le film dans une solution conçue pour un autre type de film. Ce traitement croisé rehaussait la saturation et le contraste des photos, et les couleurs avaient tendance à tirer vers le vert-jaune dans les rehauts et vers le bleu dans les ombres. L'outil Traitement croisé permet de simuler ces effets rétro.

Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour ajuster l'intensité de l'effet de traitement croisé

1. En mode **Développer**, sélectionnez l'onglet Réglage.
2. Dans le groupe Traitement croisé, faites glisser le curseur **Intensité** vers la droite pour rendre l'effet rétro plus évident.



Vous pouvez aussi saisir un chiffre dans la case prévue à cet effet et augmenter ce chiffre petit à petit pour faire des ajustements très précis.

Paramètres généraux

Dans le groupe Général, vous pouvez effectuer des réglages globaux sur votre image. Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour faire des ajustements généraux

1. En mode **Développer**, sélectionnez l'onglet Réglage.
2. Dans le groupe Général, effectuez les ajustements comme expliqué dans le tableau ci-dessous.

Préférences générales

Exposition	Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter l'exposition et vers la gauche pour la réduire. Un indice de lumination, abrégé IL (ou eV en anglais pour exposure value) équivaut à un diaphragme de modification de l'exposition.
Récupération	Faites glisser le curseur vers la droite pour récupérer des détails dans les zones surexposées de l'image.
Lumière d'appoint	Faites glisser le curseur vers la droite pour ajouter de la lumière aux zones sombres de l'image.
Contraste	Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter le contraste et vers la gauche pour le réduire.
Vivacité	Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la vivacité et vers la gauche pour la réduire. L'augmentation de la vivacité n'affecte pas les teintes de peau de l'image.
Clarté	Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la clarté et vers la gauche pour la réduire.

Espace colorimétrique de sortie

Vous pouvez choisir le profil colorimétrique de sortie à utiliser lors du développement de fichiers. Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour ajuster le profil colorimétrique de sortie d'un fichier

1. En mode **Développer**, sélectionnez l'onglet Réglage.
2. Dans le groupe Espace colorimétrique de sortie, choisissez un espace colorimétrique dans la liste déroulante.

Créer un vignettage après recadrage

L'outil de vignettage après recadrage sert à ajouter du vignettage clair ou foncé autour des images. Le curseur applique le vignettage selon les proportions de la photo recadrée. Les curseurs sous cet outil permettent de contrôler de façon créative l'intensité, le rayon, l'effet d'adoucissement et la rondeur du vignettage. Le vignettage peut être appliqué à toutes les photos, qu'elles aient été recadrées ou non. Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour ajouter un vignettage après recadrage

1. En mode **Développer**, sélectionnez l'onglet Réglage.
2. Dans le groupe Vignettage après recadrage, réglez les curseurs comme expliqué ci-dessous.

Paramètres relatifs au vignettage après recadrage

Intensité	Faites glisser le curseur vers la droite pour rendre les coins plus clair, ou vers la gauche pour les assombrir.
------------------	--

Rayon	Faites glisser le curseur vers la droite pour élargir le rayon, ou vers la gauche pour le réduire.
Contour progressif	Faites glisser le curseur vers la droite pour adoucir le contour du vignettage, ou vers la gauche pour le rendre plus évident.
Rondeur	Faites glisser le curseur vers la droite pour donner au vignettage une forme plus ronde, ou vers la gauche pour lui donner une forme ovale.

Appliquer un flou artistique

À l'instar des lentilles de diffusion sur les appareils photo, l'outil Flou artistique confère aux photos un léger flou cotonneux en réduisant les lignes dures et en intensifiant les couleurs.

Par exemple, cet outil peut être utile pour réduire les rides ou créer un effet glamour; vous pouvez même cibler l'effet à différentes zones tonales. Par exemple, vous pouvez appliquer l'effet adoucissant sans changer le contraste ou la luminosité. Le curseur Largeur tonale permet de cibler de façon précise les tons moyens ou au contraire de cibler tout l'ensemble de la plage de tons.

Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour conférer un flou artistique aux images

1. En mode **Développer**, sélectionnez l'onglet Réglage.
2. Dans le groupe Flou artistique, effectuez les ajustements comme expliqué ci-dessous.

Paramètres relatifs au flou artistique

Intensité	Faites glisser le curseur vers la droite pour intensifier l'effet de flou dans chaque bande tonale.
Luminosité	Faites glisser le curseur vers la droite pour appliquer le flou artistique et en même temps augmenter la luminosité.
Contraste	Faites glisser le curseur vers la droite pour appliquer le flou artistique et en même temps augmenter le contraste et la saturation.
Largeur tonale	Faites glisser le curseur vers la droite pour appliquer le flou artistique à une plus vaste plage de tons. Ces contrôles vous permettent de décider où appliquer la luminosité et le contraste : les valeurs plus basses appliquent l'effet de flou de façon ciblée sur les tons moyens, alors que les valeurs élevées l'applique également aux rehauts et aux ombres.



Vous pouvez aussi saisir un chiffre dans la case prévue à cet effet et augmenter ce chiffre petit à petit pour faire des ajustements très précis.

Paramètres de courbes de tonalité

En mode Développer, vous pouvez utiliser l'outil Courbes de tonalité pour modifier la plage de tons d'une image. Sélectionnez la couche de couleur RGB pour ajuster la gamme entière de l'image, ou sélectionnez une couleur spécifique.

Vous pouvez enregistrer vos options en tant que [préréglage](#) afin de les réutiliser ultérieurement.

Pour ajuster les courbes de tonalité d'une image

1. En mode **Développer**, sélectionnez l'onglet Réglage.
2. Dans le groupe Courbes de tonalité, réglez les courbes comme expliqué ci-dessous.

Options des courbes de tonalité

Couche	Spécifie la couche de couleur à régler.
Courbe	La courbe standard est la courbe par défaut. Cliquez sur la ligne et faites-la glisser pour manipuler la courbe. Chaque fois que vous cliquez sur la courbe, un nouveau nœud est ajouté. Vous pouvez faire glisser les nœuds le long de la courbe.
Point noir	Cliquez sur le rectangle noir et faites-le glisser, ou cliquez dessus pour définir automatiquement le point noir. Vous pouvez également saisir un nombre dans les champs ou utiliser les boutons de flèche vers le haut ou le bas pour définir un point noir précis.
Tons moyens	Cliquez sur le rectangle gris et faites-le glisser, ou cliquez dessus pour définir automatiquement le point gamma. Vous pouvez également saisir un nombre dans les champs ou utiliser les boutons de flèche vers le haut ou le bas pour définir un point gamma précis.
Point blanc	Cliquez sur le rectangle blanc et faites-le glisser, ou cliquez dessus pour définir automatiquement le point blanc. Vous pouvez également saisir un nombre dans les champs ou utiliser les boutons de flèche vers le haut ou le bas pour définir un point blanc précis.



Vous pouvez réinitialiser vos courbes de tonalité en cliquant sur le bouton de réinitialisation.

Utiliser la fonction de zoom

Définir le facteur de zoom

Pour effectuer un zoom sur une image, utilisez le curseur prévu à cet effet : . Vous pouvez aussi sélectionner un facteur de zoom dans la liste déroulante.

Pour définir le facteur de zoom à l'aide du curseur

1. Sélectionnez l'image en mode Afficher.
2. Cliquez sur le curseur de zoom et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser le curseur vers la gauche pour réduire le zoom.
 - Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter le zoom.

Afficher des images en mode Plein écran

Utilisez la fonction Plein écran pour afficher une image de sorte qu'elle occupe tout l'écran.

Comment afficher les images en mode Plein écran

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Allez à l'option de menu **Afficher | Plein écran**.
- Utilisez le raccourci-clavier **Option-Commande-F**.
- Cliquez sur le bouton Plein écran  (en mode Afficher uniquement).

En mode plein écran, vous pouvez :

- Augmenter le facteur de zoom en utilisant le raccourci-clavier **Commande** et **+**.
- Réduire le facteur de zoom en utilisant le raccourci-clavier **Commande** et **-**.
- Quitter le mode Plein écran en appuyant sur la touche **Échap**.



Vous pouvez également définir les [préférences d'affichage plein écran](#) qui s'appliquent aux modes Gérer et Afficher.

Effectuer un zoom sur une image

Vous pouvez vous servir de votre souris pour augmenter et réduire le facteur de zoom afin de vous concentrer sur une zone spécifique d'une image.

Pour changer le facteur de zoom

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Augmentez le facteur de zoom en utilisant le raccourci-clavier **Commande** et **+**.
- Réduisez la facteur de zoom en utilisant le raccourci-clavier **Commande** et **-**.



Quand le facteur de zoom est élevé, pour afficher une autre section de l'image, maintenez le bouton de la souris enfoncé tout en faisant glisser la souris sur l'image.

Définir les préférences

Préférences relatives aux périphériques

Vous pouvez définir comment ACDSee gère les périphériques externes.

Pour définir les préférences relatives aux périphériques

1. En mode Gérer, sélectionnez l'option de menu **ACDSee | Préférences**.
2. Dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur **Périphériques**.
3. Indiquez vos choix pour les options décrites dans le tableau ci-dessous.

Définir les préférences relatives aux périphériques

Toujours exclure les lecteurs amovibles de la base de données	Les images qui se trouvent sur des lecteurs amovibles ne seront pas ajoutées à la base de données; en outre, l'option de modifier des propriétés de bases de données pour les éléments exclus sera désactivée.
--	--

Toujours exclure les lecteurs de CD/DVD de la base de données	Les images qui se trouvent sur des lecteurs CD/DVD ne seront pas ajoutées à la base de données; en outre, l'option de modifier des propriétés de bases de données pour les éléments exclus sera désactivée.
--	---

4. Fermez la boîte de dialogue pour que vos changements prennent effet et retourner à ACDSee.

Préférences relatives au mode Gérer

La boîte de dialogue Préférences vous permet de définir différentes options du mode Gérer, notamment le dossier de démarrage par défaut.

Pour définir les préférences relatives au mode Gérer

1. En mode Gérer, sélectionnez l'option de menu **ACDSee | Préférences**.
2. Dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur **Gérer**.
3. Indiquez vos choix pour les options décrites dans le tableau ci-dessous.
4. Fermez la boîte de dialogue pour que vos changements prennent effet et retourner à ACDSee.

Préférences relatives au mode Gérer

Organiser	Filtre	Afficher tous les types de fichier, ou Appliquer les critères de filtre	Permet de décider entre afficher tous les types de fichier ou limiter le contenu de la liste des fichiers pour qu'elle ne contienne que les images et les films.
		Afficher les dossiers	Affiche les sous-dossiers d'un dossier. Pour désactiver cette option, cliquez sur la case afin d'enlever la coche.
		Parcourir à l'intérieur des paquets	Permet de parcourir le contenu des applications.

Afficher les fichiers XMP	Affiche les fichiers XMP annexes.
Afficher les fichiers THM	Affiche les fichiers THM.
Organiser	Utiliser l'animation pour basculer entre les panneaux Organiser et Propriétés Affiche une animation quand l'utilisateur passe du panneau Organiser au panneau Propriétés et vice versa.

Inclure les catégories parentes lors de l'affectation d'une sous-catégorie	Quand cette case est cochée, le programme ajoute automatiquement les catégories parentes quand vous affectez une sous-catégorie à un élément. Par exemple, vous avez une catégorie parente nommée Canada, et une sous-catégorie nommée Vancouver. Si vous sélectionnez la sous-catégorie Vancouver, la catégorie parente Canada sera également ajoutée à l'élément.
Supprimer les sous-catégories si la catégorie parente n'est pas présente	Supprime la sous-catégorie, si sa catégorie parente n'est pas associée au fichier. Par exemple, vous avez une catégorie parente nommée Chats et une sous-catégorie nommée Chatons. Si vous enlever l'association de la catégorie parente Chats au fichier, le programme enlèvera automatiquement l'association de la sous-catégorie Chatons au fichier.

Vignettes	Informations des vignettes	Informations	Affiche les noms de fichier.
------------------	---------------------------------------	---------------------	------------------------------

Icônes de recouvrement Affiche une icône sur la vignette quand l'un ou l'autre des éléments suivants a été ajouté à l'image : marque, note, catégorie ou verrou. Cochez ou enlevez la coche des cases **Marque**, **Note**, **Catégorie**, **Verrou**, **Développement** et **Étiquettes**.

Liste	Affichage sous forme de liste	Permet de personnaliser l'affichage sous forme de liste en faisant glisser les éléments de l'arborescence à gauche vers la liste dans le volet de droite.
--------------	--------------------------------------	---

**Espacement
des vignettes**

Règle l'affichage des vignettes. Faites glisser le curseur de **l'espacement des vignettes** vers la gauche pour diminuer l'espace entre elles, ou faites-le glisser vers la droite pour augmenter l'espace. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Mise à l'échelle de qualité supérieure :**
Affiche des vignettes de haute qualité.
 - **Utiliser les vignettes intégrées :**
Affiche le JPEG intégré, créé par votre appareil lorsque vous avez pris la photo.
 - **Générer des vignettes de qualité supérieure :**
ACDSee développe à la volée le fichier RAW et affiche une photo temporaire de celui-ci.
-

Cadre de vignettes	<p>Ajuste la présentation de la vignette. Cliquez sur une ou plusieurs des options suivantes pour les sélectionner :</p> <ul style="list-style-type: none">• Afficher une ombre portée : Affiche les vignettes avec une ombre portée en 3D.• Afficher un cadre : Affiche un cadre blanc autour de chaque vignette.• Afficher un arrière-plan : Affiche un fond grisé derrière la vignette et ses informations.• Afficher une bordure : Affiche une bordure noire épaisse sur les bords extérieurs de la vignette.
Liste	<p>Affichage sous forme de liste Permet de personnaliser l'affichage sous forme de liste en faisant glisser les éléments de l'arborescence à gauche vers la liste dans le volet de droite.</p>

Préférences relatives à la souris et au clavier

Dans les préférences, vous pouvez sélectionner comment le programme réagit quand vous double-cliquez sur une image, et vous pouvez aussi personnaliser les raccourcis-clavier.

Pour définir les préférences relatives à la souris et au clavier

1. Allez à l'option de menu | **ACDSeePréférences**.
2. Dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur **Souris et clavier**.
3. Sélectionnez vos préférences dans les onglets décrits ci-dessous.

Onglet des paramètres de la souris**Préférences relatives au mode Gérer**

Double-clic sur une image	Bascule en mode Afficher	Si cette option est cochée, quand vous double-cliquez sur une image, celle-ci s'ouvre en mode Afficher.
	Active le mode plein écran	Si cette option est cochée, quand vous double-cliquez sur une image, celle-ci s'ouvre en mode plein écran. Sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Un double-clic en plein écran retourne en mode Gérer : Si cette option est sélectionnée, quand vous double-cliquez sur une image en mode plein écran, vous reviendrez au mode Gérer. • Un double-clic en plein écran n'a aucun effet : Si cette option est sélectionnée, le fait de double-cliquer sur une image en mode plein écran n'aura aucun effet.

Préférences relatives au mode Afficher

Double-clic sur une image	Bascule en mode Gérer	Si cette option est cochée, quand vous double-cliquez sur une image, celle-ci s'ouvre en mode Gérer.
	Active le mode plein écran	Si cette option est cochée, quand vous double-cliquez sur une image, celle-ci s'ouvre en mode plein écran. Sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Un double-clic en plein écran retourne en mode Gérer : Si cette option est sélectionnée, quand vous double-cliquez sur une image en mode plein écran, vous reviendrez au mode Gérer. • Un double-clic en plein écran retourne en mode Afficher : Si cette option est sélectionnée, quand vous double-cliquez sur une image en mode plein écran, vous reviendrez au mode Afficher.

Onglet des raccourcis-clavier**Pour définir des raccourcis-clavier personnalisés**

1. Cliquez sur l'onglet Raccourcis-clavier.
2. Sélectionnez un élément de menu dans la liste à gauche, et ensuite la commande à éditer dans la liste à droite.
3. Double-cliquez sur un raccourci-clavier pour l'activer afin de pouvoir le modifier.

- Appuyez sur les touches que vous voulez utiliser comme nouveau raccourci-clavier et maintenez-les enfoncées quelques secondes.



Cliquez sur **Rétablir les valeurs par défaut** en tout temps pour re-affecter aux raccourcis-clavier les combinaisons de touches par défaut.



La case à cocher qui se trouve à côté de chaque commande sert à activer et désactiver le raccourci-clavier en question.

Préférences relatives au mode Développer

Pour définir les préférences relatives au mode Développer

- En mode Gérer, sélectionnez l'option de menu **ACDSee | Préférences**.
- Dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur **Développer**.
- Indiquez vos choix pour les options décrites dans le tableau ci-dessous.

Préférences relatives au mode Développer

Position du panneau	Indique si le panneau des outils du mode Développer doit s'afficher à la gauche ou à la droite.	
Enregistrement automatique	Enregistre automatiquement les images chaque fois que vous passez à un autre mode ou à une autre image.	
Gestion des couleurs	Espace colorimétrique de sortie par défaut pour les fichiers RAW	Sélectionnez dans la liste déroulante l'espace colorimétrique de sortie que vous voulez utiliser par défaut pour les fichiers RAW.
	Espace colorimétrique de sortie par défaut pour les fichiers autres que RAW.	Sélectionnez dans la liste déroulante l'espace colorimétrique de sortie que vous voulez utiliser par défaut pour les fichiers autres que RAW.

- Fermez la boîte de dialogue pour que vos changements prennent effet et retourner à ACDSee.

Préférences relatives à la barre d'état

Vous pouvez indiquer dans la boîte de dialogue Préférences quelles données sur les fichiers afficher dans la barre d'état.

Préférences relatives à la barre d'état

Pour définir les préférences relatives à la barre d'état

- Allez à l'option de menu **ACDSee | Préférences**.
- Dans la boîte de dialogue Préférences, allez à l'onglet **Barre d'état**.
- Personnalisez la barre d'état en faisant glisser les valeurs que vous voulez afficher dans le champ de format texte de la barre d'état.
- Au besoin, utilisez les flèches disponibles sur les valeurs pour personnaliser le nom des éléments.



Lorsque vous faites glisser ou modifiez des éléments dans le champ Format de la barre d'état, un aperçu de la barre d'état s'affiche en dessous du formulaire.

Préférences générales

Vous pouvez définir vos préférences relatives à la rotation des images et à l'affichage en modes Gérer et Afficher.

Pour définir les préférences générales

1. En mode Gérer, sélectionnez l'option de menu **ACDSee | Préférences**. Ou appuyez sur le raccourci-clavier **Commande et ,**.
2. Dans la boîte de dialogue Préférences, allez à l'onglet **Général**.
3. Indiquez vos choix pour les options décrites dans le tableau ci-dessous.
4. Fermez la boîte de dialogue pour que vos changements prennent effet et retourner à ACDSee.

Préférences générales

Dossier de démarrage par défaut	Dossier de la session précédente	Quand vous lancez ACDSee, le programme s'ouvre en mode Gérer et affiche le contenu du dossier où vous vous trouviez quand vous avez fermé le logiciel à la fin de la session précédente; il applique aussi tous les critères de navigation que vous utilisiez.
	Dossier spécifique	Chaque fois que vous lancez le logiciel, il s'ouvre en mode Gérer et affiche le dossier que vous indiquez dans cette option. Cliquez sur le bouton Choisir pour sélectionner un dossier de démarrage sur votre disque dur.
Appareil photo	Lancer ACDSee quand un appareil photo est connecté	Lance ACDSee quand un appareil photo est connecté

Afficher le dialogue d'importation quand un appareil photo est connecté.	Lance quand un appareil photo est connecté	
Options d'impression	Optimiser en pivotant automatiquement les images	Corrige automatiquement l'orientation des images (en fonction de leurs données EXIF) lorsqu'elles sont affichées dans ACDSee.
	Recadrer les images dans la mise en page d'impression	ACDSee recadre automatiquement les images dans la mise en page d'impression.
Rotation des images	Enregistrer automatiquement après la rotation	Enregistre automatiquement le fichier à son état pivoté.
Pavé tactile	Utiliser le pavé tactile pour le zoom	Permet d'effectuer des zoom en utilisant un pavé tactile. Pour désactiver cette option, cliquez sur la case afin d'enlever la coche.
	Utiliser le pavé tactile pour faire pivoter	Permet de pivoter en utilisant un pavé tactile. Pour désactiver cette option, cliquez sur la case afin d'enlever la coche.
Associations de fichier	Utiliser ACDSee pour ouvrir tous les fichiers image.	Ouvre tous les fichiers image dans ACDSee.
	Utiliser des associations de fichier personnalisées	Permet, à l'aide du bouton Personnaliser, de définir pour chaque extension quel programme utiliser par défaut pour l'ouvrir.

Préférences relatives au mode Afficher

Vous pouvez modifier le fonctionnement du mode Afficher selon vos préférences.

Pour définir les préférences relatives au mode Afficher

1. En mode Gérer, sélectionnez l'option de menu **ACDSee | Préférences**.
2. Dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur **Afficher**.
3. Indiquez vos choix pour les options décrites dans le tableau ci-dessous.

Préférences relatives au mode Afficher

Zoom par défaut	Adapter à la fenêtre	Ajuste le facteur de zoom pour adapter l'image à la taille de la fenêtre du mode Affichage.
	Adapté à la largeur	Ajuste le facteur de zoom pour adapter l'image à la largeur de la fenêtre du mode Affichage.
	Adapté à la hauteur	Ajuste le facteur de zoom pour adapter l'image à la hauteur de la fenêtre du mode Affichage.
	Taille réelle	Affiche les images à leur taille originale.
Rotation des images	Enregistrer l'orientation en quittant	Au moment de quitter le mode Afficher, enregistre toute rotation appliquée à l'image.
Couleur de fond des modes Afficher et Plein écran	Couleur de fond du mode Afficher	Permet de sélectionner une couleur d'arrière-plan pour le mode Afficher.
	Couleur de fond du mode Plein écran	Permet de sélectionner une couleur d'arrière-plan pour le mode Plein écran.
Diaporama	Rendu haute qualité.	Cette option est recommandée pour les ordinateurs dotés de cartes graphiques évoluées.

4. Fermez la boîte de dialogue pour que vos changements prennent effet et retourner à ACDSsee.

Raccourcis

Raccourcis-clavier

Raccourcis-clavier disponibles en mode Gérer et Afficher.

Certains raccourcis et éléments du menu ne sont pas disponibles dans tous les modes.



Pour imprimer cette page afin de vous y référez, affichez le menu contextuel (maintenez la touche Contrôle enfoncée tout en cliquant sur la page), puis sélectionnez **Imprimer**.

Raccourci	Action résultante
\	Marque les images.
Commande-A	Sélectionne tous les éléments.
Commande-C	Copie l'image.
Commande-Suppr	Place dans la corbeille.
Commande-H	Masque ACDSee.
Commande-M	Réduit ACDSee.
Commande-P	Ouvre la boîte de dialogue Imprimer.
Commande-R	Actualise le contenu affiché à l'écran.
Commande-V	Colle l'image.
Commande-Y	Ouvre l'image dans Coup d'œil.
Commande-0	Efface les notes.
Commande-1	Affecte la note 1 aux images.
Commande-2	Affecte la note 2 aux images.
Commande-3	Affecte la note 3 aux images.
Commande-4	Affecte la note 4 aux images.
Commande-5	Affecte la note 5 aux images.
Commande--	Effectue un zoom arrière sur l'image.
Commande-+	Effectue un zoom avant sur l'image.
Commande-*	Adapte l'image à l'écran
Commande-/	Affiche l'image à sa taille réelle.
Commande-]	Navigue vers l'avant dans les dossiers consultés.
Commande-[Navigue vers l'arrière dans les dossiers consultés.
Commande-I	Bascule l'affichage du panneau Propriétés.
Commande-,	Affiche la boîte de dialogue Préférences.
Commande-Flèche vers la gauche	Adapte l'image à la largeur de la fenêtre.
Commande-Flèche vers le haut	Adapte l'image à la hauteur de la fenêtre.
Contrôle-L	Fait pivoter l'image vers la gauche.
Contrôle-0	Efface l'étiquette de couleur associée à l'image.
Contrôle-1	Associe l'étiquette de couleur rouge à l'image.
Contrôle-2	Associe l'étiquette de couleur orange à l'image.
Contrôle-3	Associe l'étiquette de couleur jaune à l'image.

Raccourci	Action résultante
Contrôle-4	Associe l'étiquette de couleur verte à l'image.
Contrôle-5	Associe l'étiquette de couleur bleue à l'image.
Contrôle-6	Associe l'étiquette de couleur violet à l'image.
Contrôle-7	Associe l'étiquette de couleur grise à l'image.
Contrôle- R	Fait pivoter l'image vers la droite.
Contrôle- H	Retourne l'image horizontalement.
Contrôle- V	Retourne l'image verticalement.
Contrôle-Commande-C	Copie les paramètres de développement vers le presse-papier.
Contrôle-Commande-Suppr	Optimise la base de données.
Contrôle-Commande-S	Active l'outil de sélection en mode Afficher.
Contrôle-Commande-V	Applique les préréglages de traitement à l'image sélectionnée.
Contrôle-Option-Commande-Suppr	Vide la base de données
Fin	Sélectionne la dernière image du dossier actif en mode Gérer. Affiche la dernière image dans le dossier en mode Afficher.
Accueil	Sélectionne la première image du dossier actif en mode Gérer. Affiche la première image du dossier actif en mode Afficher.
Flèche vers la gauche	Affiche l'image précédente.
Option-1	Affiche les images sous forme de vignettes.
Option-2	Affiche les images sous forme de liste.
Option-Commande-B	Ouvre la boîte de dialogue Flux de production par lot.
Option-Commande-F	Affiche l'élément en mode plein écran.
Option-Commande-H	Masque les autres applications qui sont ouvertes.
Option-Commande-I	Bascule l'affichage du panneau Organiser.
Option-Commande-M	Passe au mode Gérer.
Option-Commande-P	Passe au mode Développer.
Option-Commande-V	Passe au mode Afficher.
Option-Commande-Entrée	Permet de renommer le fichier.
Option-Maj-Commande-F	Indique l'emplacement de l'élément dans le Finder.
Option-Maj-Commande-T	Indique l'emplacement du fichier dans l'arborescence des dossiers.
Page suivante	Va directement à la fin du dossier sélectionné.
Page précédente	Va directement au début du dossier sélectionné.
Flèche vers la droite	Affiche l'image suivante.
Maj-Commande-A	Désélectionne tous les éléments
Maj-Commande-C	Affiche la boîte de dialogue Copier vers un dossier.
Maj-Commande-F	Affiche un diaporama des images sélectionnées.
Maj-Commande-M	Affiche la boîte de dialogue Déplacer vers un dossier.
Maj-Commande-N	Crée un dossier.
Maj-Commande-S	Enregistre le fichier sous un autre format ou nom de fichier.
Maj-Commande-U	Enlève la catégorie de tous les éléments sélectionnés

Vous pouvez utiliser les raccourcis-clavier suivants lorsque vous travaillez en mode Développer.

Raccourci	Action résultante
E	Active l'avertissement d'exposition, ou vice versa.
Maj-Commande-S	Enregistre l'image.
Maj-Commande-Z	Rétablit l'opération précédemment annulée.
Commande-Z	Annule la dernière opération effectuée.
Page suivante	Ouvre l'image suivante.

Vous pouvez utiliser les raccourcis-clavier suivants quand vous travaillez sous l'onglet Réglage du mode Développer.

Pour effectuer un ajustement, maintenez les touches du raccourci-clavier enfoncée et faites glisser la roue de la souris.

Raccourci	Action résultante
X	Permet d'ajuster l' exposition sous le groupe Général.
H	Permet d'ajuster la récupération sous le groupe Général.
F	Permet d'ajuster la lumière d'appoint sous le groupe Général.
C	Permet d'ajuster le contraste sous le groupe Général.
V	Permet d'ajuster la vivacité sous le groupe Général.
L	Permet d'ajuster la clarté sous le groupe Général.
W	Permet d'ajuster la température sous le groupe Balance des blancs.
T	Permet d'ajuster la teinte sous le groupe Balance des blancs.

Formats de fichier

Formats de fichiers pris en charge

Formats RAW pris en charge

La prise en charge des fichiers RAW dépend des dernières mises à jour RAW d'Apple qui ont été installés sur votre ordinateur. Veuillez visiter le site Web d'Apple pour confirmer si vos fichiers RAW sont pris en charge.

Formats de fichier autres que RAW pris en charge en mode Afficher

Formats de fichier que ACDSee est en mesure d'afficher en mode Afficher :

BMP	Windows Bitmap
EXR	Image OpenEXR
FPX	Image FlashPix
GIF	Graphics Interchange Format (sans animation)
ICO	Image d'icône Windows
ICNS	Image d'icône Apple
JP2	Image JPEG 2000
JPG	Image JPEG
JPE	Image JPEG
JPF	Image JPEG 2000
JPEG	Image JPEG
JPX	Image JPEG 2000
J2K	Image JPEG 2000
QTIF	Image QuickTime™
QIF	Image QuickTime™
QTI	Image QuickTime™
PSD	Document Adobe Photoshop
PCT	Dessin QuickDraw
PIC	Dessin QuickDraw
PICT	Dessin QuickDraw
PNG	Image de type Portable Network Graphics
PNTG	Image MacPaint
SGI	Image de type Silicon Graphics
TGA	Image TGA
TIF	Image de type Tag Image File Format
TIFF	Image de type Tag Image File Format
XBM	X bitmap

Index

A

ACDSee	12
ACDSee Online	15
actions	17
adresse URL	16
appareil photo	28, 36
automatiser	16

B

banque d'images	53
barre d'état	
préférences	92
base de données	37

C

catégories	
associer des catégories	40
créer des catégories	45
trouver des images non associées	53
CD/DVD	31
clarté	77
contraste	77
convertir	20
images vers un autre format de fichier	20
copier	
fichiers	44
images	44
lot	18
Coup d'œil	33

D

déplacer	19
déplacer des fichiers	44
détails	61
diaporama	
configurer	35

dossiers	
coller	46
renommer	46
dossiers online	13

É

éditeur externe	33
édition par lot	
convertir un format	20
copier	18
date	18
déplacer	19
gérer	22
métadonnées	21
préréglages	20
préréglages de développement	19
redimensionnement	27
renommer	25

E

effectuer des recherches	
avec ACDSee	53
banque d'images	53
barre de recherche rapide	53
effet glamour	79
espace colorimétrique de sortie	78
étiquettes de couleur	41
EXIF	
définir l'information par lot	21

F

faire pivoter	
photos multiples	34
fichiers	13
coller	46
copier et déplacer	44
détails	33
formats pris en charge	99
organiser	46

propriétés	49
renommer	46
sélectionner	34
fichiers multiples	16
flou	79
flux de production	41
formats de fichier	99
formats de fichiers pris en charge	99
formats RAW pris en charge	58

I

images	12
convertir à un autre format	20
copier	44
formats pris en charge	99
repérer les doublons	52
trouver rapidement	53
information sur un fichier	92

L

liste de dossiers	31
liste des fichiers	29
modes d'affichage	33
lomo	77

M

marquer des images	47
mode Afficher	
personnaliser	94
mode Gérer	13
barre de recherche rapide	53
liste de dossiers	33
liste des fichiers	29
modes d'affichage	33
options	82
panneau Propriétés	49

N

netteté	77
---------	----

notes	40
O	
online	13
options	
mode Gérer	82
organiser	48
fichiers	46
trouver rapidement des images	53
outil Lot	16
P	
panneau de propriétés personnalisé	45
panneau Propriétés	49
utiliser	49
parcourir	33
partager	16
PDF	50
planches contact	50
PDF	50
planches contact	50
plusieurs images	
redimensionnement	27
renommer	25
préférences	
barre d'état	92
général	93
mode Afficher	94
mode Développer	92
mode Gérer	82
périphériques	82
souris	90
préférences relatives à ACDSee Online	14
préréglages	19
privé	15
public	15

R

redimensionnement	
plusieurs images	27
renommer	
fichier ou dossier	46
fichiers multiples	25
rétro	77

S

sélectionner	
fichiers	34

T

télécharger	16, 36
trouver rapidement des images	52

U

USB	31
-----	----

V

vignettes	
modes d'affichage	33
virage partiel	74